

Parallels[®] Plesk Panel

Guía del Cliente de Parallels Plesk Panel 9.0

Copyright Notice

ISBN: N/A

Parallels

660 SW 39th Street

Suite 205

Renton, Washington 98057

EEUU

Teléfono: +1 (425) 282 6400

Fax: +1 (425) 282 6444

Copyright 1999-2009,

Parallels, Inc.

All rights reserved

Queda totalmente prohibida la distribución de este trabajo o de cualquier parte del mismo sin autorización previa por parte de su propietario.

Patented technology protected by U.S. Patents 7,328,225; 7,325,017; 7,293,033; 7,099,948; 7,076,633.

Patents pending in the U.S.

Product and service names mentioned herein are the trademarks of their respective owners.

Contenidos

Prólogo	7
Convenciones Tipograficas	7
Sugerencias.....	8
Iniciándose	9
Accediendo A Parallels Plesk Panel	10
Si ha olvidado su contraseña	10
Familiarizándose con Parallels Plesk Panel	11
Cambiando su Información de Contacto y Contraseña	15
Configurando una Cuenta Global	16
Creando Una Cuenta Global	16
Conectando Cuentas Locales a Su Cuenta Global.....	17
Cambiando entre Cuentas	18
Cambiando la Contraseña de la Cuenta Global.....	18
Desconectando Cuentas Locales de Cuentas Globales.....	18
Personalizando su Panel de Control	19
Personalizando su Página de Inicio	20
Personalizando Páginas de Inicio para Cuentas de Administrador de Dominio.....	21
Configurando el Idioma del Interfaz y el Skin para de su Panel de Control	21
Instalando un Logo Personalizado	22
Añadiendo y Eliminando Botones de Hipervínculo	23
Viendo las Asignaciones de Recursos y las Prestaciones de Alojamiento incluidas en su Paquete de Alojamiento	25
Viendo direcciones IP Incluidas en su Plan de Alojamiento	25
Viendo Asignaciones de Recursos para su Cuenta.....	26
Viendo la Lista de Operaciones que puede realizar dentro del Panel de Control	28
Viendo el Saldo de Su Cuenta	29
Simplificando la Configuración de Sitios Web	30
Alojando Sitios Web	36
Pre paquetizando Páginas de Sitio por Defecto Personalizados (Plantilla de Host Virtual).....	37
Configurando una Cuenta de Alojamiento para un Sitio Web	38
Limitando la Cantidad de recursos que un Sitio puede Consumir.....	43
Permitiendo al Propietario del Sitio acceder al Panel de Control	46
Creando y Publicando un Sitio.....	48
Creando y Publicando Sitios Web Usando Sitebuilder	48
Publicando Sitios a Través de FTP.....	49
Publicando Sitios A Través del Administrador de Archivos de Parallels Plesk Panel.....	52
Publicando Sitios A Través de Conexión SSH	53

Publicando Sitios con Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows)	54
Usando Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales (Alojamiento Windows)	57
Cambiando los Ajustes de Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows).....	58
Publicando Sitios con Adobe Dreamweaver.....	59
Realizando una vista previa de un Sitio	60
Configurando ASP.NET (Alojamiento Windows)	60
Configurando ASP.NET para Dominios.....	61
Configurando ASP.NET para Directorios Virtuales	64
Restaurando la Configuración por Defecto de ASP.NET	66
Cambiando la Versión del Marco .NET de los Dominios.....	67
Cambiando la Versión del Marco .NET de Directorios Virtuales	67
Configurando la Versión PHP de un Dominio.....	68
Desplegando Bases de Datos.....	68
Creando o Importando una Base de Datos	69
Creando Cuentas de Usuario de Base de Datos.....	70
Cambiando la Contraseña del Usuario de la Base de Datos	70
Eliminando Cuentas de Usuario de la Base de Datos.....	71
Eliminando Bases de Datos.....	71
Accediendo a Datos Desde Bases de Datos Externas (Alojamiento Windows).....	71
Creando Conexiones a Bases de Datos Externas Instalando Nuevos Controladores ODBC	72
Cambiando los Ajustes de las Conexiones ODBC Existentes	72
Eliminando Conexiones a Bases de Datos Externas	73
Configurando Nombres de Fuente de Datos para Adobe ColdFusion (Alojamiento Windows) .	73
Creando un Nombre de Fuente de Datos Nuevo	74
Cambiando Ajustes del Nombre de la Fuente de Datos.....	74
Eliminando un DSN.....	75
Instalando Aplicaciones.....	76
Instalando Aplicaciones Java.....	79
Instalando Aplicaciones Web ASP.NET (Alojamiento Windows)	80
Instalando Aplicaciones Web Ruby (Alojamiento Linux)	82
Usando un Inventario de Aplicación IIS	83
Configurando un Inventario de Aplicación IIS.....	84
Desactivando el Inventario de Aplicación IIS.....	84
Protegiendo Sitios Web.....	85
Protegiendo las Transacciones de E-commerce con Encriptación Secure Sockets Layer86	
Restringiendo el Uso de Ancho de Banda para Sitios.....	94
Restringiendo la Cantidad de Conexiones Web Simultáneas de los Sitios.....	94
Protegiendo Sitios frente a Robo de Ancho de Banda (Alojamiento Windows)	95
Restringiendo el Acceso a Recursos del Servidor Web con Contraseña.....	95
Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Linux)	98
Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Windows)	99
Organizando la Estructura de Sitio con Subdominios.....	104
Configurando Subdominios (Alojamiento Linux).....	105
Configurando Subdominios (Alojamiento Windows).....	107
Eliminando Subdominios.....	109
Configurando Nombres de Dominio Adicionales para un Sitio (Alias de Dominio)	109
Configurando un Alias de Dominio	110
Modificando las Propiedades de un Alias de Dominio.....	111
Eliminando un Alias de Dominio	111
Usando Directorios Virtuales.....	112
Creando Directorios Virtuales	113
Cambiando los Ajustes del Directorio Virtual.....	115
Añadiendo y Eliminando Tipos MIME	117
Configurando la Versión PHP para Directorios Virtuales	119
Eliminando Directorios Virtuales	119
Alojando páginas web personales en su servidor Web	120
Cambiando la contraseña FTP de un Propietario de Página Web.....	121
Asignando Más Espacio de Disco al Propietario de Página Web	121

Eliminando una Cuenta de Propietario de Página Web	122
Configurando el Acceso FTP Anónimo al Servidor.....	123
Personalizando Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Linux)	125
Personalizando los Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Windows).....	127
Personalizando la Configuración de la Zona DNS para Dominios	129
Añadiendo Registros de Recurso	130
Modificando Registros de Recurso	131
Eliminando Registros de Recurso.....	132
Restaurando la Configuración Original de Zona.....	133
Sirviendo Sitios con Servidores de Nombres de Dominio Externos	134
Cambiando el tipo de Alojamiento web de Físico a Redireccionador.....	135
Entregando Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Reenvío de Dominio)	136
Actualizando Cuentas de Alojamiento de Sitio Web	137
Realizando Cambios a Numerosas Cuentas de Alojamiento Web	138
Suspendiendo y Reactivando Sitios Web	139
Eliminando Sitios Web	139

Usando Servicios de Email 140

Creando Buzones de Correo.....	142
Configurando su Programa de Correo para Recuperar Correo de su buzón	143
Accediendo a su Correo desde su Navegador Web	145
Protegiendo el buzón de Correo de Spam.....	145
Configurando Direcciones de Correo Desechables (Alias de Correo)	146
Instalando un Filtro Spam	147
Protegiendo su buzón de Virus	151
Activando la Protección Anti virus.....	151
Desactivando la Protección Anti virus.....	152
Suspendiendo y Reactivando Buzones de Correo	153
Eliminando Buzones de Correo.....	154
Desactivando el Servicio de buzón cuando decida convertir su Cuenta en Redireccionador de Correo.....	154
Configurando un Redireccionador de Correo hacia una única dirección de email.....	155
Suspendiendo y Reactivando Redireccionadores de Correo	155
Configurando un Redireccionador de Correo para Múltiples direcciones de Correo	156
Añadiendo y Eliminando Direcciones de Destinatarios	157
Desactivando el Redireccionamiento de Correo a Múltiples Direcciones de Email	158
Eliminando Redireccionadores de Correo	158
Configurando una Respuesta Automática	159
Desactivando Respuestas Automáticas.....	161
Configurando Preferencias a nivel del Sitio para la Entrega de Correo a Usuarios Inexistentes (Devolución de Correo)	162
Introduciendo Cambios Similares a varias Cuentas de Correo a la vez.....	163
Manteniendo Listas de Correo	163
Configurando una Lista de Correo	164
Suscribiendo y Dando de baja Usuarios.....	165
Colgando un Mensaje en su Lista de Correo.....	165
Eliminando Listas de Correo	165

Viendo Estadísticas 166

Ajustando las Preferencias para Presentación de Estadísticas Web por Webalizer.....	168
Ocultando y Mostrando Referencias Internas desde Su Sitio u Otros Sitios	169
Agrupando y Separando Referencias de Otros Sitios	170
Ocultando y Mostrando Peticiones Directas	170
Automatizando la Generación de Informes y su Entrega por Email	171
Viendo Archivos Log y Configurando el Reciclaje de Archivos Log	173

Copia de Seguridad y Recuperación de Sus Datos **174**

Configurando el Panel de Control para Usar un Repositorio FTP	175
Copiando Su Cuenta con Sus Dominios	176
Realizando Copias de Seguridad de Dominios Individuales (Sitios Web).....	177
Copiando Bases de Datos (Alojamiento Windows).....	177
Programando Copias de Seguridad	179
Restaurando Datos desde Archivos Backup.....	180
Restaurando Bases de Datos	181
Recuperando Usuarios Huérfanos de la Base de Datos	182
Manteniendo su Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad.....	183
Cargando Archivos de Copia de Seguridad al Servidor	183
Descargando Archivos de Copia de Seguridad desde el Servidor.....	184
Eliminando Archivos de Copia de Seguridad del Servidor	184
Manteniendo el Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad de Bases de Datos (Alojamiento Windows).....	185
Cargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de Datos al Servidor.....	186
Descargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor	186
Eliminando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor.....	187

Programando Tareas **188**

Programando una Tarea (Alojamiento Linux)	189
Programando una Tarea (Alojamiento Windows)	190
Suspendiendo y Reanudando La Ejecución de Tareas.....	191
Cancelando una Tarea.....	191

Monitorizando Conexiones al Panel de Control y a los servicios FTP **192**

Monitorizando Conexiones al Panel de Control.....	192
Monitorizando Conexiones con el Servicio FTP	193

Accediendo Al Servidor Usando un Escritorio Remoto (Alojamiento Windows) **194**

Usando el Escritorio de Ayuda para Resolver las Incidencias de sus clientes y Solicitar Asistencia al Proveedor **196**

Viendo Tickets en Su Escritorio de Ayuda	197
Enviando un Informe de Incidencia a su Proveedor de Servicios.....	197
Comentando y Cerrando Tickets.....	198

Prólogo

En esta sección:

Convenciones Tipograficas	7
Sugerencias	8

Convenciones Tipograficas

Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.

Convención de formato	Tipo de Información	Ejemplo
Negrita Especial	Elementos que debe seleccionar, como opciones de menú, botones de comando o elementos en una lista.	Vaya a la pestaña QoS.
	Nombres de capítulos, secciones y subsecciones.	Lea el capítulo Administración Básica.
<i>Cursiva</i>	Usada para enfatizar la importancia de un punto, para introducir un término o para designar un marcador de línea de comando, que debe reemplazarse por un nombre o valor real.	El sistema soporta búsquedas con el llamado <i>carácter comodín</i> .
Monoespacio	Nombres de los selectores de la hoja de estilo, archivos, directorios y fragmentos CSS.	El archivo de licencia se denomina llave de licencia.

Negrita Preformateada	Lo que escribe, destacado de lo que se muestra en la pantalla del ordenador.	Unix/Linux: # cd /root/rpms/php Windows: >cd %plesk_bin%
Preformateado	Salida en pantalla en sus sesiones de línea de comandos; código fuente en XML, C++ u otro lenguaje de programación.	Unix/Linux: # ls -al /files total 14470 Windows: >ping localhost Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Sugerencias

Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en <http://www.parallels.com/en/support/usersdoc/>. Indíquenos el título de la guía, los títulos del capítulo y de la sección así como el fragmento de texto donde ha encontrado el error.

Iniciándose

Parallels Plesk Panel es el programa que usted usa para alojar y administrar sus sitios Web.

Usted mismo puede gestionar los nombres de dominio alojados o bien delegar autorizaciones para gestionar dominios individuales a otros usuarios. Si desea delegar la gestión automáticamente se creará un entorno separado de panel de control del Administrador de Dominios, que proporcionará a sus usuarios habilidades de gestión de email de acuerdo con las autorizaciones que usted defina.

Usando el panel de control del Administrador de Dominios, un propietario de sitio podrá:

- Cambiar contraseñas de acceso al panel de control y al espacio web a través de FTP,
- Publicar y obtener una vista previa de un sitio Web,
- Instalar, gestionar y eliminar aplicaciones Web,
- Realizar pedidos de certificados SSL e instalarlos para asegurar las transacciones online (esto es posible porque los sitios Web están alojados en direcciones IP dedicadas, no la comparte con otros sitios Web),
- Configurar, gestionar y eliminar subdominios,
- Alojar páginas web personales para otros usuarios,
- Proteger ciertas partes de un sitio Web con contraseñas,
- Personalizar mensajes de error del servidor Web,
- Realizar copias de seguridad y recuperaciones de un sitio Web, incluyendo sus bases de datos y aplicaciones,
- Programar copias de seguridad automáticas,
- Crear, editar, eliminar buzones de correo y protegerlos contra spam y virus,
- Permitir el acceso al panel de control individual de email a los propietarios de buzones de correo (esto es recomendable cuando se llevan a cabo negocios de alojamiento de correo o cuando se crean buzones de correo para otros usuarios),
- Crear, editar, eliminar redireccionadores de correo y respuestas automáticas,
- Crear, gestionar, eliminar listas de correo, suscribir y dar de baja usuarios.

Usted tiene acceso a todas estas prestaciones desde su propio panel de control, por lo que no necesitará usar ni el panel de control del Administrador de Dominio ni el del Administrador de Correo.

Para aprender más acerca del uso del panel de control del Administrador de Dominio vea la Guía del Administrador de Dominio.

En Este Capítulo:

Accediendo A Parallels Plesk Panel	10
Familiarizándose con Parallels Plesk Panel	11
Cambiando su Información de Contacto y Contraseña	15

Accediendo A Parallels Plesk Panel

➤ *Para acceder a su Parallels Plesk Panel:*

- 1 Abra su navegador web y escriba la URL donde está ubicado su Parallels Plesk Panel.

Por ejemplo, <https://your-domain.com:8443>, donde your-domain.com es el nombre del dominio de su servidor web.

- 2 Presione ENTER. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Parallels Plesk Panel.
- 3 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña proporcionada por su proveedor
- 4 Si es la primera vez que accede a Plesk seleccione el idioma de su panel de control dentro de la casilla desplegable Idioma del Interfaz. Si ya había indicado el idioma del interfaz anteriormente en sus preferencias de interfaz deje el valor seleccionado Usuario por defecto.
- 5 Haga clic en Acceder.

En esta sección:

Si ha olvidado su contraseña10


Si ha olvidado su contraseña

➤ *Para restablecer la contraseña olvidada:*

- 1 En la barra de direcciones de su navegador, introduzca la URL donde se encuentra su Parallels Plesk Panel (por ejemplo, <https://your-domain.com:8443>)
- 2 Presione ENTER.
Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Parallels Plesk Panel.
- 3 Haga clic en Olvidó su contraseña? enlace.
- 4 En la casilla Nombre de Usuario introduzca su nombre de usuario y en la casilla Correo introduzca su dirección de email.
- 5 Haga clic en ACEPTAR.
Se enviará su contraseña a su dirección de e-mail.

Familiarizándose con Parallels Plesk Panel

Una vez haya iniciado sesión en Parallels Plesk Panel, aparecerá su Página de inicio con accesos directos a las operaciones que realiza con frecuencia.




El área del banner superior ofrece acceso a las siguientes funciones:

- **Mi cuenta.** Aquí puede seleccionar el idioma y el tema de su Panel de Control y cambiar su información de contacto.
- **Cambiar usuario.** Aquí puede pasar de una cuenta de usuario a otra. Este acceso directo sólo aparece cuando la tecnología single sign-on está activada en el servidor.
- **Salir.** Aquí es donde cierra la sesión una vez ya no desea trabajar más con el Panel de Control.

El panel de navegación situado a la izquierda proporciona acceso a los siguientes juegos de funciones:

- **Inicio.** Aquí es donde empieza a trabajar con el Panel de Control. La mayoría de operaciones que puede necesitar llevar a cabo se encuentran en esta área.
- **Dominios.** Aquí es donde realizar operaciones en los sitios Web. Desde esta área del Panel de Control puede realizar las siguientes tareas:
 - Añadir sitios Web (configurar el DNS, configurar servicios de alojamiento y límites de uso de recursos), modificar ajustes de alojamiento, eliminar sitios Web
 - Crear, modificar, eliminar plantillas de alojamiento de sitio Web (denominadas plantillas de Dominio)
- **Correo.** Aquí es donde realiza operaciones en cuentas de correo. Desde esta área del Panel de Control puede realizar las siguientes tareas:
 - Configurar y administrar buzones de correo.
 - Configurar listas de correo, respuestas automáticas, redireccionamientos de correo.
- **Aplicaciones.** Aquí puede ver e instalar aplicaciones en sus sitios Web.
- **Cuenta Global.** Este acceso directo aparece en su Parallels Plesk Panel cuando las capacidades de single sign-on están activadas en el servidor de alojamiento. La tecnología Single Sign-On le permite acceder a distintos productos de Parallels usando un único nombre de usuario y contraseña global. Este acceso directo se usa para cambiar los ajustes globales de inicio de sesión.
- **Escritorio de Ayuda.** Es el sistema de ayuda de escritorio integrado con su panel de control. Si ve este acceso directo en el panel de navegación, entonces puede que su proveedor lo use; por tanto podrá usarlo para informar de sus incidencias al equipo de soporte técnico del proveedor.
- **Ayuda.** Ofrece ayuda sensible al contexto.


Si desea ver la información sobre una herramienta o elemento de la página, pase el cursor del ratón sobre un elemento, sin hacer clic en este, y aparecerá una ventana pequeña con información adicional sobre el elemento en cuestión.



Si su plan de alojamiento incluye el servicio de creación y administración de sitios Web con Parallels Plesk Sitebuilder, en el panel de navegación de su panel de control también aparecerán los siguientes accesos directos debajo del grupo Administración de Sitebuilder:

- **Página de inicio.** Ofrece accesos directos a asistentes orientados a tareas. Aquí puede realizar cualquier operación en su cuenta y sitios Web a través del sistema Sitebuilder. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/using_desktop_interface.htm.
- **Usuarios.** Aquí puede añadir y gestionar cuentas de usuario y planes de servicio para sus clientes. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/signing_up_customers.htm.
- **Sitios.** Aquí puede añadir y gestionar sitios. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/managing_sites.htm.
- **Servidor.** Aquí puede ver y gestionar los siguientes ajustes de sistema:
 - **Ajustes de Sitios de Prueba.** Aquí puede configurar ajustes para sitios de pruebas creados por sus clientes. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/setting_up_sitebuilder_wizard_for_anonymous_visits.htm
 - **Personalización.** Aquí puede configurar el logo y el título para sus clientes. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/setting_up_logo_and_title_bar_text.htm
 - **Notificaciones.** Aquí puede configurar los ajustes para notificaciones enviadas por Sitebuilder a sus usuarios. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/configuring_email_message_sent_at_trial_site_publishing_attempt.htm.
 - **Módulos.** Aquí puede ver la lista de módulos disponibles. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_configuring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm.
 - **Juegos de Páginas.** Aquí puede ver la lista de juegos de páginas disponibles. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_configuring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm.
 - **Familias de Sitio.** Aquí puede ver la lista de plantillas disponibles que combinan plantillas de diseño y juegos de páginas. Si desea más información, consulte http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/reseller/en_US/html/viewing_and_configuring_sitebuilder_wizard_presets_and_modules.htm.

El área principal de trabajo situada a la derecha ofrece acceso a las herramientas disponibles para la sesión actual del Panel de Control seleccionada en el panel de navegación. Puede accederse a las operaciones adicionales desde los menús desplegables, haciendo clic en los nombres de grupos.



Si desea navegar por Parallels Plesk Panel, también puede usar la barra de ruta: una cadena de enlaces que aparece en la parte derecha de la pantalla, debajo del área del banner.

Home ▶ Domains ▶ example.com ▶ Mail Accounts ▶


A la derecha de la barra de ruta verá los menús Favoritos y Páginas Visitadas. El menú Páginas Visitadas contiene los accesos directos a las pantallas visitadas recientemente en el panel de control. Estos accesos directos se añaden de forma automática. El menú Favoritos contiene los accesos directos a las pantallas que ha añadido a favoritos de forma manual. Si desea más información sobre cómo trabajar con accesos directos en el menú Favoritos, consulte la sección Personalizando Su Página de Inicio (en la página 20).

Para volver a la pantalla anterior, use los accesos directos que encontrará en la barra de ruta o bien el icono Nivel Superior situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez haya cambiado los ajustes de una cuenta de usuario, nombre de dominio o cuenta de email puede seleccionar otra cuenta de usuario, nombre de dominio o cuenta de email de forma rápida cuyos ajustes también desee cambiar. Para ello, haga clic en el icono con forma de flecha situado a la derecha del nombre de usuario, nombre de dominio o dirección de email.



Esto hará que se abra una lista de cuentas de usuario, nombres de dominio o direcciones de email que podrá seleccionar.



Para clasificar una lista por un determinado parámetro en orden ascendente o descendente, haga clic en el título del parámetro en el membrete de la columna. El orden se indicará con un pequeño triángulo que aparecerá al lado del nombre del parámetro.

Cambiando su Información de Contacto y Contraseña

- *Si desea actualizar su información de contacto o cambiar la contraseña:*
 - 1 En su Página de inicio, haga clic en Información Personal.
 - 2 Actualice la información o introduzca la nueva contraseña y haga clic en OK.

- *Si ha olvidado su contraseña:*
 - 1 En la barra de su navegador web, introduzca la URL donde está ubicado su Parallels Plesk Panel.
 - 2 Por ejemplo, <https://your-domain.com:8443>.
 - 3 Presione ENTER. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Parallels Plesk Panel.
 - 4 Haga clic en Olvidó su contraseña? enlace.
 - 5 Introduzca su nombre de usuario en la casilla Nombre de Usuario , su dirección de correo registrada en el sistema en la casilla Correo y haga clic en ACEPTAR.

Se enviará su contraseña a su dirección de e-mail.

Configurando una Cuenta Global

Una Cuenta Global es la prestación de tecnología Single Sign-On (SSO) que le permite acceder a distintos productos de Parallels usando un nombre de usuario y contraseña únicos y globales. Si dispone de varias cuentas en Parallels Plesk Panel, puede conectarlas a una cuenta global y cambiar de producto sin tener que introducir la contraseña cada vez. También puede conectar todas sus cuentas en otros productos de Parallels a su cuenta global y cambiar de cuenta sin tener que indicar de nuevo las credenciales.

En Este Capítulo:

Creando Una Cuenta Global.....	16
Conectando Cuentas Locales a Su Cuenta Global.....	17
Cambiando entre Cuentas	18
Cambiando la Contraseña de la Cuenta Global.....	18
Desconectando Cuentas Locales de Cuentas Globales.....	18

Creando Una Cuenta Global

Una vez haya creado su cuenta global y haya conectado cuentas locales a la misma, podrá seleccionar cualquier cuenta conectada a su cuenta global cuando acceda bajo su cuenta global.

➤ *Para crear una cuenta global:*

- 1 Acceda a Plesk, vaya a Cuenta Global y haga clic en Conectar A Cuenta Global.
- 2 Seleccione Crear cuenta global nueva e indique el nombre de usuario y la contraseña para su cuenta global.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Ahora su cuenta global está activa, con lo que puede conectar otras cuentas a la misma. Si desea más información, consulte Conectando Cuentas Locales a Su Cuenta Global (en la página 17).

Conectando Cuentas Locales a Su Cuenta Global

➤ *Para conectar una cuenta local de Plesk a su cuenta global:*

- 1 Inicie sesión en Plesk con con la cuenta local que desea conectar.
- 2 Vaya a Cuenta Global y haga clic en Conectar Con Cuenta Global.
- 3 Asegúrese de que la opción Usar cuenta global existente está seleccionada e indique el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta global a la que desea conectar.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Repita los pasos 1-4 para las demás cuentas locales.

➤ *Para conectar una cuenta en otro producto con soporte SSO a su cuenta global:*

- 1 Acceda al software con soporte SSO bajo la cuenta que desea conectar.
- 2 Siga las indicaciones acerca de cómo conectar con una cuenta global, que podrá encontrar en la documentación del producto. Asegúrese de que indica las credenciales de la cuenta global cuando así se le pida.

Repita los pasos 1-2 para las demás cuentas o productos.

Nota. Los distintos productos de software pueden usar distintos nombres para la prestación Cuenta Global, como por ejemplo Identidad Federada o Acceso Global. Consulte la documentación del producto de software en cuestión para obtener más información.

Una vez haya conectado todas las cuentas deseadas a su cuenta global, podrá acceder bajo la cuenta global en cualquier producto donde disponga de una cuenta local conectada a su cuenta global. Cada vez que acceda bajo la cuenta global se le mostrará una lista de cuentas locales conectadas a la misma, por lo que podrá escoger qué cuenta desea usar. Puede pasar de una cuenta a otra siempre que lo desee. Si desea más información, consulte la sección Cambiando de Cuentas.

Cambiando entre Cuentas

➤ *Para cambiar a otra cuenta:*

- 1 Haga clic en Cambiar Usuario, situado en la esquina superior derecha.
- 2 Seleccione la cuenta a la que desea cambiar:
 - Escoja la cuenta local de la lista de cuentas conectadas a su cuenta global o
 - Seleccione Indicar credenciales de otra cuenta e indique el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta local no conectada a su cuenta global o a otra cuenta global. También puede indicar el idioma de su panel de control en el menú Idioma del interfaz. Si ya había indicado el idioma del interfaz para dicha cuenta y lo había guardado en sus preferencias de interfaz, deje el valor Defecto seleccionado.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Cambiando la Contraseña de la Cuenta Global

➤ *Si desea cambiar la contraseña de su cuenta global:*

- 1 Inicie sesión en Plesk con su cuenta global o con cualquier cuenta local conectada con esta.
- 2 Vaya a Cuenta Global y haga clic en Cambiar Contraseña.
- 3 Introduzca la contraseña vieja y la contraseña nueva y haga clic en Aceptar.

Desconectando Cuentas Locales de Cuentas Globales

➤ *Para desconectar una cuenta local de su cuenta global:*

- 1 Inicie sesión en Plesk con con la cuenta local que desea desconectar.
- 2 Vaya a Cuenta Global y haga clic en Desconectar De Cuenta Global.
- 3 Confirme la desconexión y haga clic en ACEPTAR.

Repita los pasos 1-3 para las demás cuentas locales.

Personalizando su Panel de Control

En esta sección:

Personalizando su Página de Inicio	20
Personalizando Páginas de Inicio para Cuentas de Administrador de Dominio .	21
Configurando el Idioma del Interfaz y el Skin para de su Panel de Control.....	21
Instalando un Logo Personalizado.....	22
Añadiendo y Eliminando Botones de Hipervínculo	23

Personalizando su Página de Inicio

➤ *Para añadir o eliminar elementos de la página de inicio:*

- 1 Vaya a Inicio > Cuenta > Personalizar Página de inicio.
- 2 Indique la información y estadísticas del servidor que desea mostrar en la Página de inicio seleccionando las casillas correspondientes.
- 3 Indique las acciones que desea que aparezcan en la Página de inicio. La lista Acciones seleccionadas muestra las tareas que ya disponen de accesos directos en la página de inicio. La lista Acciones disponibles muestra aquellas tareas para las que aún no dispone de accesos directos en su página de inicio.
 - Para añadir un acceso directo a la Página de inicio, seleccione las tareas en la lista de Acciones Disponibles y haga clic en Añadir >>.
 - Para eliminar un acceso directo de la página de inicio, seleccione la tarea a eliminar en la lista Acciones Seleccionadas y haga clic en <<Eliminar .
- 4 Indique las acciones que desea que aparezcan en los menús desplegados de la Página de inicio seleccionando las casillas correspondientes.
- 5 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para añadir accesos directos a las pantallas del Panel de Control al menú Favoritos de la Página de inicio:*

- 1 Navegue a la pantalla del panel de control que desee.
- 2 En el menú Favoritos, seleccione Añadir a Favoritos.

➤ *Para editar las descripciones de acceso directo en el menú Favoritos de la Página de inicio:*

- 1 En su página de inicio, abra el menú Favoritos.
- 2 Sitúe el cursor del ratón sobre el acceso directo deseado y haga clic en Editar nombre del favorito.
- 3 Introduzca el nombre y la descripción del acceso directo y haga clic en Guardar.

➤ *Si desea eliminar accesos directos del menú Favoritos:*

- 1 En la página de inicio, abra el menú Favoritos.
- 2 Sitúe el cursor del ratón sobre el acceso directo que desea eliminar y haga clic en Eliminar de favoritos.

Personalizando Páginas de Inicio para Cuentas de Administrador de Dominio

- *Para personalizar la página de Inicio de un propietario de dominio:*
- 1 Vaya a Inicio > Dominios > Dominio > Personalizar página de Inicio.
 - 2 Indique la información y estadísticas del dominio que desea mostrar en la Página de inicio seleccionando las casillas correspondientes.
 - 3 Indique las acciones que desea que aparezcan en la Página de inicio. La lista Acciones seleccionadas muestra las tareas que ya disponen de accesos directos en la página de inicio. La lista Acciones disponibles muestra aquellas tareas para las que aún no dispone de accesos directos en su página de inicio.
 - Para añadir un acceso directo a la Página de inicio, seleccione las tareas en la lista de Acciones Disponibles y haga clic en Añadir >>.
 - Para eliminar un acceso directo de la página de inicio, seleccione la tarea a eliminar en la lista Acciones Seleccionadas y haga clic en <<Eliminar .
 - 4 Indique las acciones que desea que aparezcan en los menús desplegados de la Página de inicio seleccionando las casillas correspondientes.
 - 5 Haga clic en ACEPTAR.

Configurando el Idioma del Interfaz y el Skin para de su Panel de Control

- *Para seleccionar un idioma y tema (skin) de interfaz de su panel de control:*
- 1 En su Página de inicio, haga clic en Preferencias del Interfaz.
 - 2 Seleccione el idioma y skin de interfaz deseados en los menús respectivos.

El interfaz de Parallels Plesk Panel está traducido a un gran número de idiomas, con lo que si no encuentra el suyo dentro de la lista le animamos a contactar con su proveedor para instalar el paquete de idioma correspondiente.
 - 3 Haga clic en ACEPTAR.

Instalando un Logo Personalizado

➤ *Para configurar un logo personalizado en Parallels Plesk Panel:*

- 1 En su Página de inicio, abra el menú Cuenta y seleccione Panel de Control Personalización.
- 2 Haga clic en el botón Examinar... para navegar hasta el archivo de imagen deseado dentro de su ordenador local.

Le recomendamos usar una imagen de 50 píxeles en formato GIF, JPEG o PNG, preferiblemente que no supere los 100 kilo bites para minimizar el tiempo de descarga.

- 3 Si desea adjuntar un hipervínculo a la imagen del logo, introduzca la URL en la casilla Introducir Nueva URL para el Logo.
- 4 Haga clic en ACEPTAR para enviar la información.

➤ *Para restaurar el logo original de Parallels Plesk Panel:*

- 1 En su Página de inicio, abra el menú Cuenta y seleccione Panel de Control Personalización.
- 2 Haga clic en Logo por Defecto.

Añadiendo y Eliminando Botones de Hipervínculo

- *Para añadir un botón de hipervínculo personalizado a su Parallels Plesk Panel e indicar si desea que sus clientes lo vean en su panel de control:*
- 1 Vaya a Inicio > Botones Personalizados y haga clic en Crear Botón Personalizado.
 - 2 Indique las propiedades del botón:
 - Introduzca el texto que aparecerá en el botón dentro del campo Etiqueta del Botón.
 - Seleccione la ubicación de este botón. Sitúelo en el marco derecho de su página inicial, seleccione el valor Página Inicial del Cliente dentro de la casilla desplegable Ubicación. Para situarlo en cada una de las pantalla de administración de dominio (Dominios > nombre de dominio), seleccione el valor Página de Administración del Dominio. Para situarlo en el marco izquierdo (panel de navegación) de su panel de control, seleccione el valor Panel de Navegación.
 - Indique la prioridad del botón. Parallels Plesk Panel organizará los botones personalizados de su panel de control de acuerdo con la prioridad que usted defina: a número más bajo – más prioridad. Los Botones se sitúan en orden de izquierda a derecha.
 - Para usar una imagen como fondo de botón, introduzca la ruta a su ubicación o haga clic en Examinar para buscar el archivo. Para situar un botón en el panel de control recomendamos que use una imagen GIF o JPEG de 16x16 píxeles, si desea situarlo en el marco principal debe ser una imagen GIF o JPEG de 32x32 píxeles GIF o JPEG.
 - Dentro de la casilla URL introduzca el hipervínculo a adjuntar en el botón.
 - A través de las casillas indique si desea incluir información como nombre de dominio, nombre de usuario FTP, contraseña FTP o otros datos para transferirlos a la URL. Estos datos pueden usarse para procesar aplicaciones web externas.
 - En el campo entrada Contenidos de recomendaciones de ayuda por contexto introduzca la recomendación que desea que se muestre cuando pase el ratón por encima del botón.
 - Si desea que se abra la URL de destino en el marco de la derecha del panel de control , seleccione la casilla Abrir URL en el Panel de Control. En caso contrario deje esta casilla sin marcar y la URL se abrirá en una ventana aparte del navegador.
 - Si desea que este botón esté visible para los usuarios de buzones de correo con acceso al panel de control, marque la casilla Visible para todos los subaccesos.
 - 3 Haga clic en Aceptar para completar la creación.
- *Para eliminar un botón de hipervínculo de su Parallels Plesk Panel:*

- 1** Vaya a Inicio > Botones Personalizados.
- 2** Marque la casilla que corresponda con el botón que desea eliminar y haga clic en Eliminar.



Viendo las Asignaciones de Recursos y las Prestaciones de Alojamiento incluidas en su Paquete de Alojamiento

En Este Capítulo:

Viendo direcciones IP Incluidas en su Plan de Alojamiento	25
Viendo Asignaciones de Recursos para su Cuenta.....	26
Viendo la Lista de Operaciones que puede realizar dentro del Panel de Control	28
Viendo el Saldo de Su Cuenta	29

Viendo direcciones IP Incluidas en su Plan de Alojamiento

Para ver las direcciones IP incluidas en su paquete de alojamiento, vaya a Inicio > Herramientas Adicionales, Direcciones IP. Se muestran sus direcciones IP así como la siguiente información:

- Un icono en la columna S (Estado) muestra  si su dirección IP está bien configurada en el interfaz de red. Si su proveedor eliminó la dirección IP del interfaz de red aparecerá un icono .
- La columna Certificado muestra qué certificado SSL (para qué nombre de dominio) está asignado a una dirección IP. Si desea más información, consulte la sección Protegiendo Transacciones Ecommerce con Encriptación Secure Sockets Layer (en la página 86).
- La columna FTP over SSL muestra si es posible usar una conexión FTP segura (FTP over SSL) en uno de los dominios alojados en esta IP. Si desea activar FTP over SSL para una dirección IP exclusiva, seleccione la casilla correspondiente a la dirección IP en la columna FTP over SSL.
- La columna Alojamiento muestra el número de sitios web alojados en una dirección IP. Para ver los nombres de dominio de estos sitios web haga clic en el número respectivo en la columna Alojamiento.

Viendo Asignaciones de Recursos para su Cuenta

Para ver las asignaciones de recursos de su cuenta, en su página inicial, haga clic en el icono Uso de Recursos. Las asignaciones de recurso se muestran de la siguiente forma:

- **Número máximo de dominios.** Número total de nombres de dominio/sitios web que puede alojar en el servidor. Esto incluye los sitios web que aloja en este servidor, redireccionadores de dominio que llevan a sitios web alojados en sus servidores. Los alias de dominio (nombres de dominio adicionales para un sitio alojado en este servidor) no están limitados por este tipo de recurso.
- **Número máximo de subdominios.** Número total de subdominios que pueden alojar sus sitios.
- **Número máximo de alias de dominio.** Número total de nombres de dominio alternativos adicionales que puede usar para sus sitios.
- **Espacio de Disco.** Cantidad total de espacio de disco en megabytes que pueden ocupar sus sitios Web y los sitios de sus clientes. Incluye el espacio de disco ocupado por todos los archivos relacionados con todos los dominios/sitios web: contenidos del sitio web, bases de datos, aplicaciones, buzones de correo, archivos de registro y archivos de copia de seguridad. Esto es la denominada cuota blanda: cuando se exceda, los nombres de dominio y sitios web no serán suspendidos de forma automática, sólo se enviará una notificación a su dirección de email y a la de su proveedor.
- **Cantidad máxima de tráfico.** Cantidad de datos en megabytes que puede transferirse desde sus sitios Web durante un mes. Una vez excedido el límite, se enviarán los avisos requeridos a su dirección de email y a la de su proveedor.
- **Número máximo de usuarios web.** Número total de páginas web personales que usted o sus clientes pueden alojar para otros usuarios. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos. Habitualmente estas páginas tienen direcciones web como <http://your-domain.com/~username>. Si desea más información, consulte la sección Alojando Páginas Web Personales en Su Servidor Web.
- **Número máximo de bases de datos.** Número total de bases de datos que pueden alojarse en el servidor.
- **Número máximo de buzones de correo.** Número total de buzones de correo que pueden alojarse en el servidor.
- **Cuota de Buzones de correo.** Límite de cantidad de espacio de disco en kilobytes que puede asignarse a cada buzón para guardar emails y archivos adjuntos del auto respondedor.
- **Número máximo de redireccionadores de correo.** Número total de redireccionadores de correo que pueden configurarse en el servidor.
- **Número máximo de autorespondedores de correo.** Número total de respuestas automáticas que pueden configurarse en el servidor.

- Número máximo de listas de correo. Número total de listas de correo que pueden alojarse en el servidor. Las listas de correo son proporcionadas por el software GNU Mailman, que puede o no estar instalado en su servidor. Si no está instalado y usted o sus clientes desean usarlo, pida a su proveedor que lo instale.
- Número máximo de aplicaciones Java. Número total de aplicaciones Java o applets que pueden alojarse en el servidor.
- Periodo de validez. El plazo de validez de su cuenta de revendedor o alojamiento. A la finalización de este plazo, se suspenderán todos sus dominios/sitios Web del cliente, los usuarios de Internet ya no podrán acceder a sus Web ni a sus servicios de correo y FTP. Además, los propietarios de dominio no podrán iniciar sesión en sus paneles de control.

Viendo la Lista de Operaciones que puede realizar dentro del Panel de Control

Si desea ver la lista de operaciones que puede realizar dentro de su panel de control, vaya a Inicio > Permisos. Las autorizaciones para realizar operaciones son las siguientes:

- Creación de Dominios . Muestra si puede alojar nombres de dominio nuevos (sitios Web) en el servidor.
- Gestión de Alojamiento Físico. Muestra si puede controlar totalmente las cuentas de alojamiento de sus sitios web. Si obtiene un mensaje No, entonces sólo puede cambiar la contraseña FTP para acceder a sus espacios web.
- Gestión de ajustes de rendimiento de alojamiento. Muestra si puede limitar el uso de ancho de banda y conexiones para sus sitios.
- Gestión de modo seguro de PHP. Muestra si puede desactivar el modo seguro de PHP para sus sitios. Por defecto, PHP está configurado para operar en modo seguro con restricciones funcionales. Si desea aprender más sobre el modo seguro de PHP, visite <http://php.net/features.safe-mode>. Puede que algunas aplicaciones web no funcionen correctamente si este modo está activado: Si una aplicación de un sitio falla debido al modo seguro, desactívelo (o pida a su proveedor que lo haga) deseleccionando la casilla 'safe_mode' de PHP activado en las propiedades de la cuenta de alojamiento (Dominios > nombre de dominio > Ajustes de Alojamiento Web).
- Gestión de acceso shell al servidor. Muestra si puede acceder al shell del servidor y permitir a otros usuarios hacerlo.
- Asignación de cuota de disco duro. Muestra si puede configurar las cuotas duras del espacio de disco asignado a sus sitios.
- Gestión de Subdominios . Muestra si puede configurar, modificar y eliminar subdominios.
- Gestión de alias de Dominio. Muestra si puede definir nombres de dominio alternativos adicionales para sus sitios web.
- Gestión de rotación de Log. Muestra si puede ajustar la eliminación y reciclaje de archivos log de su sitio.
- Gestión de FTP Anónimo. Muestra si puede disponer de un directorio FTP donde todos los usuarios puedan cargar y descargar archivos sin tener que introducir un nombre de usuario y contraseña. Un sitio web debe alojarse en una dirección IP dedicada para así poder usar un servicio de FTP Anónimo.
- Programación de tareas. Muestra si puede programar tareas en el sistema. Las tareas programadas pueden usarse para ejecutar scripts o utilidades.
- Ajuste de límites. Muestra si puede cambiar los límites de uso de recursos para sus sitios Web.
- Gestión de zona DNS Muestra si puede gestionar zonas DNS así como sus dominios.
- Administración de aplicaciones Java. Muestra si puede instalar aplicaciones Java y applets en los sitios web a través del panel de control.

- Gestión de Listas de Correo. Muestra si puede usar listas de correo proporcionadas por el software GNU Mailman.
- Administración del filtro spam. Muestra si puede usar el filtro spam SpamAssassin.
- Gestión del Antivirus. Muestra si puede usar la protección anti virus a nivel de servidor para filtrar correo entrante y saliente.
- Funciones de copia de seguridad y restauración. Muestra si puede usar las facilidades del panel de control para realizar copias de seguridad y recuperar sus sitios. Se soportan copias de seguridad programadas y a petición.
- Administración de la página de inicio. Muestra si puede personalizar su Página de inicio.
- Habilidad para usar el interfaz remoto XML. Muestra si puede gestionar sitios Web de forma remota a través de aplicaciones personalizadas. El interfaz XML puede usarse para desarrollar aplicaciones personalizadas integradas en sitios web para, por ejemplo, configurar cuentas de alojamiento y servicios de aprovisionamiento de manera automatizada para clientes que adquieran servicios de alojamiento a través de su sitio. Si desea obtener más información sobre el interfaz XML de Parallels Plesk Panel (también denominado RPC de API de Parallels Plesk Panel), consulte los siguientes documentos:
<http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk9.0/Doc/en-US/plesk-9.0-api-rpc-guide/index.htm>
y <http://download1.parallels.com/Plesk/Plesk9.0/Doc/en-US/plesk-9.0-api-rpc/index.htm>.
- Gestión de rendimiento de alojamiento. Muestra si puede limitar el número de conexiones y el uso de ancho de banda para sus sitios.
- Habilidad para seleccionar un servidor de base de datos. Muestra si puede seleccionar un servidor de base de datos de cada tipo para crear sus bases de datos, no sólo usar el servidor de base de datos por defecto.

Viendo el Saldo de Su Cuenta

Si desea ver un informe del saldo de una cuenta en el sistema de facturación, en su Página de Inicio, haga clic en Detalles de Facturación. Si no ve el botón Detalles de Facturación, significa que el sistema de facturación no es accesible desde su panel de control.

Simplificando la Configuración de Sitios Web

Antes de empezar a alojar sitios Web, deberá crear definiciones de configuración de alojamiento, denominadas *plantillas de dominio*. Las plantillas cubren todas las asignaciones de uso de recursos, autorizaciones y límites de recursos que puede definir para una cuenta de alojamiento, además de ajustes de redireccionamiento de correo y estadísticas web. En el panel de control encontrará una plantilla de dominio pre definida: Puede modificarla a su conveniencia y usarla o bien crear sus propias plantillas. La plantilla por defecto no puede ser eliminada.

➤ *Para crear una plantilla de dominio:*

1 Vaya a Inicio > Plantillas de Dominio > Crear Plantilla de Dominio.

2 Indique los siguientes ajustes:

- Nombre de la plantilla. Indique un nombre para esta plantilla. Durante la configuración de una nueva cuenta de alojamiento para un sitio Web, se le pedirá que seleccione la plantilla por su nombre. Así, le recomendamos que escoja un nombre que describa la cantidad de recursos asignados. Por ejemplo, Alojamiento de Correo, 1GB espacio de disco, 500 buzones.
- Correo para usuarios no existentes. Indique las opciones de devolución de correo a nivel de dominio: Cuando alguien envía un mensaje de email a una dirección que no existe en su dominio, el servidor de correo de su dominio acepta los correos, los procesa y cuando verifica que dicho destinatario no existe, devuelve el correo al remitente con el aviso “esta dirección ya no acepta correo”. Puede:
 - cambiar el aviso por defecto (seleccione la opción Devolver con mensaje e introduzca otro mensaje),
 - reenviar el correo no entregado a otra dirección de email (seleccione la opción Enviar a la dirección e indique la dirección de email) o
 - rechazar el correo sin aceptarlo (seleccione la opción Rechazar). Este ajuste puede hacer disminuir la carga del servidor de correo debido a la reducción de spam, que generalmente va dirigido a nombres de usuario generados al azar. De todas formas esto puede aumentar la velocidad en que el filtro spam escanea su servidor de correo para verificar direcciones de email válidas.
 - reenviar a servidor de correo externo (disponible sólo para alojamiento Windows). Con esta opción, todos los correos dirigidos a usuarios no existentes serán reenviados a un servidor de correo externo específico.
- WebMail. Indique si los usuarios de los buzones presentes en este dominio deben poder leer su correo a través de una aplicación webmail basada en navegador, y seleccione la aplicación webmail que debe usarse.

- Subdominios. Indique el número de subdominios que pueden alojarse en este dominio.
- Alias de dominio. Indique el número total de nombres de dominio alternativos adicionales que el propietario del sitio podrá usar para su sitio web.
- Espacio de Disco. Indique la cantidad total de espacio de disco asignado a la cuenta de alojamiento asociada con el dominio. Esta cantidad se expresa en mega bites. Incluye el espacio de disco ocupado por todos los archivos relacionados con el dominio/sitio web: contenidos del sitio web, bases de datos, aplicaciones, buzones de correo, archivos de registro y archivos de copia de seguridad.
- Tráfico. Indique la cantidad de datos en mega bites que pueden transferirse desde un sitio web durante un mes.
- Usuarios web. Indique el número de páginas web personales que su el propietario de dominio puede alojar para otros usuarios bajo su dominio. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos. Habitualmente estas páginas tienen direcciones web como <http://your-domain.com/~username>. Si desea permitir la ejecución de scripts incrustados en páginas web personales, seleccione también la casilla Permitir script a los usuarios web. Si desea más información consulte Alojando Páginas Web Personales (en la página 120).
- Bases de datos (disponible sólo para alojamiento Linux). Indique el número de bases de datos que pueden alojarse en un dominio.
- Bases de datos MySQL (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de bases de datos MySQL que pueden alojarse en un dominio.
- Buzones de correo. Indique el número de buzones de correo que pueden alojarse en un dominio.
- Cuota de Buzones de correo. Indique el espacio de disco en kilobytes asignado para almacenar mensajes de email y archivos adjuntos de auto respondedor a casa buzón de un dominio.
- Redireccionamientos de correo. Indique el número de redireccionadores de correo que pueden usarse en un dominio.
- Grupos de correo. Indique el número de grupos de correo que pueden alojarse en un dominio.
- Auto respondedores de correo. Indique el número de respuestas automáticas que pueden configurarse en un dominio.
- Listas de correo. Indique el número de listas de correo que un propietario de dominio puede tener en un dominio. Para permitir el uso de listas de correo, debe seleccionar la casilla Listas de Correo dentro del grupo Preferencias .
- Aplicaciones Java. Indique el número máximo de aplicaciones Java o applets que el propietario de dominio puede instalar en un dominio.
- Cuota de bases de datos MySQL y Cuota de bases de datos Microsoft SQL (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique la cantidad máxima de espacio de disco en megabytes que las bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server pueden ocupar respectivamente en un dominio.

- Cuentas FrontPage (sólo para alojamiento Windows). Indique el número máximo de cuentas Microsoft FrontPage adicionales que pueden crearse en un dominio.
- Cuentas FTP (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de cuentas FTP adicionales que pueden crearse en un dominio.
- Base de datos Microsoft SQL Server (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de bases de datos Microsoft SQL Server que pueden alojarse en un dominio.
- Enlaces SSL Compartido (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de enlaces SSL compartidos que pueden usarse en un dominio.
- Conexiones ODBC (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de conexiones ODBC que pueden usarse en un dominio.
- Conexiones DSN ColdFusion (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de conexiones DSN ColdFusion que pueden usarse en un dominio.
- Fecha de expiración. Indique el plazo para una cuenta de alojamiento. A la finalización de este plazo el dominio (sitio Web) será suspendido, su Web y los servicios de correo y FTP ya no serán accesibles para los usuarios de Internet y el propietario del dominio no podrá acceder al panel de control. Las cuentas de alojamiento no se pueden renovar automáticamente, para ello, para poner en funcionamiento el nombre de dominio/sitio web alojado, deberá renovarlas manualmente: en el panel de navegación haga clic en el acceso directo Dominios, haga clic en el nombre del dominio deseado, haga clic en el icono Límites de Recursos, indique otro plazo en la casilla Fecha de expiración, haga clic en ACEPTAR y entonces haga clic en Reactivar (Dominios > nombre de dominio > Reactivar).
- Rotación de Logs. Todas las conexiones con el servidor Web así como las peticiones de archivos no encontrados en el servidor se registran en los archivos log. Estos archivos son analizados por las utilidades estadísticas del servidor, que posteriormente pueden mostrar informes gráficos. Si necesita ver los contenidos de estos archivos de registro sin procesar por motivos de debugging, vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Registros y haga clic en el nombre del archivo de registro deseado. Para evitar una acumulación innecesaria de archivos log, debe activar la eliminación y reciclaje automático de los archivos log:
 - seleccione la casilla Activar rotación de registros,
 - Indique cuándo reciclar los archivos log,
 - indique cuántas instancias deben guardarse en el servidor de cada archivo de registro procesado por las utilidades estadísticas de Parallels Plesk Panel,
 - Indique si desea comprimirlos,
 - Indique si desea enviarlos a una dirección de email concreta una vez procesados.
- Retención de estadísticas de tráfico y Web. Indica el número de meses que desea guardar las estadísticas de uso de ancho de banda y Web en el servidor.

- DNS. Indica si el servidor DNS de su servidor Web debe actuar o no como un servidor de nombres maestro (primario) o esclavo (secundario) para la zona de nombre de dominio. Un servidor de nombres primario guarda el archivo de zona que sirve a nivel local, mientras que un servidor secundario sólo recupera una copia de este archivo desde el primario. Generalmente debe dejar la opción Maestro seleccionada.
- Cuenta de Alojamiento Físico. Si va a alojar únicamente nombres de dominio (ajustes de zona DNS) y sitios web, seleccione la casilla Alojamiento físico e indique las prestaciones de alojamiento:
 - Cuota de disco duro Además de la cuota blanda, puede indicar la famosa cuota dura para así no permitir la escritura de más archivos en el espacio web cuando se exceda el límite. Si los usuarios intentan escribir archivos, recibirán el mensaje de error "Falta de Espacio de Disco".
 - Soporte SSL. La encriptación Secure Sockets Layer normalmente se usa para proteger la transferencia de datos sensibles durante las transacciones online en sitios web e-commerce alojados en direcciones IP dedicadas. Los certificados SSL que toman parte en el proceso de encriptación normalmente se aplican sólo a un único nombre de dominio en una única dirección IP, por lo que cada sitio que necesite protección SSL debe alojarse en una dirección IP dedicada. Una excepción de esto son los subdominios, que pueden protegerse con certificados wildcard. Puede instalar un certificado SSL en un servidor Web que aloja numerosos sitios web con distintos nombres de dominio en una única dirección IP (alojamiento compartido o basado en nombres), aunque no se lo recomendamos: la encriptación estará disponible pero los usuarios recibirán avisos cuando intenten conectar con el sitio seguro. Para permitir encriptación SSL para sitios Web, seleccione la casilla Soporte SSL.
 - Usar un único directorio para alojar contenido SSL y no SSL(disponible sólo para alojamiento Linux). Por defecto, cuando los usuarios publican sus sitios a través de sus cuentas FTP, deben cargar el contenido web que debe estar accesible a través de conexiones seguras al directorio httpsdocs, y el contenido que debe estar accesible a través de HTTP plano al directorio httpdocs. Para facilitar la publicación de todo el contenido a través de una única ubicación – directorio httpdocs, seleccione la casilla Usar un único directorio para alojar contenido SSL y no SSL.
 - Crear y publicar sitios Web usando Sitebuilder. Esto permitirá al propietario del sitio crear y gestionar un sitio Web usando Sitebuilder.
 - Soporte Microsoft FrontPage. Microsoft FrontPage es una herramienta popular de publicación de sitios web. Para que los usuarios puedan publicar y modificar sus sitios a través de Microsoft FrontPage, seleccione las casillas Soporte de Microsoft FrontPage y Soporte de FrontPage sobre SSLt y defina la opción Publicación Microsoft FrontPage Remota a permitido.
 - Soporte para lenguajes de programación y script usado en el desarrollo de sitios web dinámicos y aplicaciones web a nivel de servidor. Indique cuáles de los siguientes lenguajes de scripting y programación deben interpretarse, ejecutarse o ser procesados por el servidor web: Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), PHP hypertext preprocessor (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Perl, Python, ColdFusion y Miva scripting requerido para la ejecución de soluciones ecommerce de Miva.

- **Estadísticas Web.** Para que el propietario del dominio (sitio Web) pueda ver la información sobre el número de personas que ha visitado su sitio y las páginas visualizadas, seleccione el paquete estadístico deseado en el menú Estadísticas Web y seleccione la casilla accesible a través del directorio protegido con contraseña /plesk-stat/webstat. Esto instalará el software de estadísticas seleccionado, que generará informes y los situará en el directorio protegido con contraseña. Ahora el propietario del dominio/sitio web podrá acceder a las estadísticas Web en la URL: <https://your-domain.com/plesk-stat/webstat> usando las credenciales de su cuenta FTP.
- **Documentos de Error Personalizados.** Cuando los visitantes de su sitio soliciten páginas que el servidor web no pueda localizar, este generará y mostrará una página HTML estándar con un mensaje de error. Si desea crear sus propias páginas de error y usarlas en su servidor, seleccione la casilla Personalizar documentos de error.
- **Acceso shell al servidor con las credenciales FTP del usuario** (sólo disponible para alojamiento Linux). Esto permite al propietario de un sitio cargar contenido Web de forma segura al servidor a través de una conexión Secure Socket Shell o Escritorio Remoto. De todas formas, permitir el acceso al servidor supone una amenaza para la seguridad de este, por lo que le recomendamos que defina esta opción a Prohibida.
- **Permisos adicionales de escritura/modificación** (disponible sólo para alojamiento Windows). Esta opción es imprescindible si las aplicaciones Web del sitio están usando una base de datos basada en archivos como Jet) ubicada en la raíz de las carpetas `httpdocs` o `httpsdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.
- **Uso de inventario de aplicación IIS dedicado** (disponible sólo para alojamiento Windows). Esta opción permite usar el inventario de aplicación IIS para aplicaciones web de el sitio. Si usa este inventario de aplicación IIS dedicado mejorará de forma significativa la estabilidad de las aplicaciones web del dominio debido al modo de aislamiento del proceso del trabajador. Este modo ofrece a cada uno de los sitios web alojados en el servidor la posibilidad de asignar un inventario de procesos separado para ejecutar sus aplicaciones web. De esta forma, el mal funcionamiento de una aplicación no causará la detención de los restantes. Esto resulta especialmente útil cuando está usando un paquete de alojamiento compartido.
- **Uso de inventario dedicado** (sólo disponible para alojamiento Windows). Esta opción permite usar el inventario de aplicación IIS para aplicaciones web de un dominio. Si usa este inventario de aplicación IIS dedicado mejorará de forma significativa la estabilidad de las aplicaciones web del dominio debido al modo de aislamiento del proceso del trabajador. Este modo ofrece a cada uno de los sitios web alojados en el servidor la posibilidad de asignar un inventario de procesos separado para ejecutar sus aplicaciones web. De esta forma, el mal funcionamiento de una aplicación no causará la detención de los restantes. Esto resulta especialmente útil cuando está usando un paquete de alojamiento compartido.
- **Uso máximo de la CPU** (sólo disponible para alojamiento Windows). Para limitar la cantidad de recursos de la CPU que puede usar el inventario de aplicación IIS del dominio, deselectione la casilla Ilimitado e introduzca el número (en porcentaje).

- Rendimiento. Para evitar un uso excesivo del ancho de banda, que puede ocasionar un sobreuso de recursos, puede establecer varias limitaciones de rendimiento para un dominio.
 - Uso máximo de ancho de banda. Para limitar la velocidad máxima (calculada en kilobytes por segundo) que un dominio puede compartir entre todas sus conexiones, deseleccione la casilla *Ilimitado* e indique el número en kilobytes.
 - Limitación de conexiones. Para limitar el número máximo de conexiones simultáneas a un dominio, deseleccione la casilla *Ilimitado* e indique un número.
- 3** Haga clic en **ACEPTAR** para completar la creación de la plantilla.
- Durante la configuración de una cuenta de alojamiento de un nuevo dominio (sitio Web), deberá seleccionar la plantilla necesaria para crear dicha cuenta de alojamiento y asignarle los servicios de alojamientos que usted defina.
- *Para reflejar los cambios en sus plantillas de dominio, que se aplicarán a las nuevas cuentas de alojamiento de sitio Web:*
- 1** Vaya a Inicio > Plantillas de Dominio.
 - 2** Haga clic en el nombre de la plantilla correspondiente a la plantilla de dominio que desea actualizar:
 - 3** Modifique los ajustes a su conveniencia y haga clic en **ACEPTAR**.
Tenga en cuenta que la modificación de plantillas no afecta a los dominios y sitios web existentes.
- *Para eliminar una plantilla que ya no necesite:*
- 1** Vaya a Inicio > Plantillas de Dominio.
 - 2** Seleccione la casilla que corresponda con la plantilla que desea eliminar.
 - 3** Haga clic en **Eliminar**. Confirme la eliminación y haga clic en **ACEPTAR**.

Alojando Sitios Web

En Este Capítulo:

Pre paquetizando Páginas de Sitio por Defecto Personalizados (Plantilla de Host Virtual).....	37
Configurando una Cuenta de Alojamiento para un Sitio Web.....	38
Creando y Publicando un Sitio.....	48
Realizando una vista previa de un Sitio.....	60
Configurando ASP.NET (Alojamiento Windows).....	60
Configurando la Versión PHP de un Dominio.....	68
Desplegando Bases de Datos.....	68
Accediendo a Datos Desde Bases de Datos Externas (Alojamiento Windows) .	71
Configurando Nombres de Fuente de Datos para Adobe ColdFusion (Alojamiento Windows)	73
Instalando Aplicaciones	76
Usando un Inventario de Aplicación IIS	83
Protegiendo Sitios Web.....	85
Organizando la Estructura de Sitio con Subdominios.....	104
Configurando Nombres de Dominio Adicionales para un Sitio (Alias de Dominio)	109
Usando Directorios Virtuales.....	112
Alojando páginas web personales en su servidor Web	120
Configurando el Acceso FTP Anónimo al Servidor.....	123
Personalizando Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Linux).....	125
Personalizando los Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Windows)	127
Personalizando la Configuración de la Zona DNS para Dominios.....	129
Sirviendo Sitios con Servidores de Nombres de Dominio Externos	134
Cambiando el tipo de Alojamiento web de Físico a Redireccionador	135
Entregando Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Reenvío de Dominio)	136
Actualizando Cuentas de Alojamiento de Sitio Web	137
Suspendiendo y Reactivando Sitios Web	139
Eliminando Sitios Web	139

Pre paquetizando Páginas de Sitio por Defecto Personalizados (Plantilla de Host Virtual)

Puede configurar su panel de control para que incluya automáticamente archivos y directorios específicos en espacios Web creados para sitios Web alojados recientemente. Puede tratarse de un juego útil de scripts, mensajes de error personalizados, una página `index.html` o cualquier otro archivo. Estos archivos pueden ser reemplazados, editados o eliminados sitio a sitio.

➤ *Para configurar el panel de control para que incluya de forma automática su contenido web en espacios web:*

- 1 En su sistema local de archivos, cree los directorios necesarios: `httpdocs`, `httpsdocs`, `cgi-bin`, `anon_ftp`, `error_docs`.
- 2 Sitúe los archivos necesarios en los directorios que ha creado: Sitúe las páginas en los directorios `httpdocs` y `httpsdocs`, los scripts en el directorio `cgi-bin` y los mensajes de error personalizados en el directorio `error_docs`.
- 3 Comprima los archivos y directorios en un archivo en formato `tgz`, `tar`, `tar.gz` o `zip`.
Asegúrese que los directorios están en la raíz del archivo y no en un subdirectorio.
- 4 Acceda a su Parallels Plesk Panel.
- 5 En su Página de inicio, haga clic en Plantilla de Host Virtual.
- 6 Haga clic en el botón Examinar para localizar el archivo en su ordenador local, seleccione el archivo y haga clic en el botón Enviar Archivo.

➤ *Para restablecer la estructura original de los directorios y archivos del servidor web:*

- 1 En su Página de inicio, haga clic en Plantilla de Host Virtual.
- 2 Haga clic en el botón Defecto.

Configurando una Cuenta de Alojamiento para un Sitio Web

➤ *Para alojar un sitio Web nuevo:*

- 1 Vaya a Dominios y haga clic en Crear un Dominio.
- 2 Indique el nombre del dominio registrado anteriormente con un registrador de nombres de dominio. Deje la casilla `www` seleccionada si desea permitir a los usuarios el acceso a su sitio a través de una URL normal como www.your-domain.com.

Disponer del alias `www` alias delante de un nombre de dominio no tiene ningún coste y será útil para que los usuarios lleguen a su sitio sin tener en cuenta lo que escriban en sus navegadores: www.your-domain.com y `your-domain.com` apuntarán a su sitio.

- 3 Si dispone de más de una dirección IP, seleccione la deseada en el menú Asignar Dirección IP.

Tenga en cuenta que los sitios e-commerce necesitan una dirección IP dedicada (no compartida con otros sitios) para implementar la encriptación de datos Secure Sockets Layer.

Una vez configurado su sitio Web, podrá asignarle otra dirección IP, si es que dispone de más de una dirección IP y si tiene permiso para realizar esta operación. Tenga en cuenta que una vez haya cambiado una dirección IP del sitio, su dominio/sitio no será accesible y los emails enviados a los buzones de este dominio no serán recibidos hasta que la información sobre la dirección IP nueva se propague en el sistema DNS. Esto puede tener dos variantes.

- 4 Si anteriormente ya había creado una plantilla de dominio y predefinido todas las prestaciones de alojamiento y asignaciones de uso de recursos (tal y como se describe en Simplificando la Configuración de Sitios Web (ver página 30)) y seleccione la plantilla deseada en la casilla Usar ajustes de plantilla de dominio.
- 5 Seleccione las casillas Correo y DNS.
- 6 Seleccione la opción Alojamiento de sitio Web para alojar el sitio Web en esta máquina.

Una vez completado el procedimiento, su panel de control configurará el servidor de nombres del dominio en esta máquina para poder servir el nombre de dominio nuevo y preparará el servidor web para que sirva al nuevo sitio Web: se añadirá un nuevo archivo de zona con los registros de recurso apropiados a los archivos de configuración del Servidor de Nombres del Dominio, se creará un espacio web dentro del directorio del servidor web y se crearán también las cuentas de usuario necesarias en el servidor.

Nota: Si su sitio está alojado en otra máquina y desea que el servidor DNS de su panel de control sólo sirva a la zona DNS de ese sitio, seleccione la opción Redireccionamiento. En el área Ajustes de redireccionamiento, indique la URL donde se redireccionará a los usuarios y seleccione la opción Redireccionamiento estándar o Redireccionamiento con marcos. Con el redireccionamiento estándar, un usuario es redireccionado al sitio y en el navegador del usuario se muestra la URL actual. De esta forma el usuario siempre sabe si está siendo redireccionado o no a otra URL. Con el redireccionamiento de marco, un usuario es redireccionado al sitio sin tener constancia que el sitio está ubicado en otra ubicación. Por ejemplo: su cliente tiene un sitio web personal gratuito con su Proveedor de Servicio o bien con un servidor web gratuito, cuya dirección web es <http://www.geocities.com/~myhomepage>. El cliente ha comprado un nombre de dominio de segundo nivel www.myname.com y desea que usted le proporcione redireccionamiento de dominio a su sitio web. En este caso usted escogería en servicio de redireccionamiento de marco. Si desea más información, consulte Sirviendo Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Redireccionamiento de Dominio) (en la página 136).

- 7 Indique el nombre de usuario y la contraseña que se usarán para cargar el contenido del sitio Web sobre FTP y Microsoft FrontPage.
- 8 Seleccione la casilla Configurar ajustes de alojamiento de sitio Web avanzados y haga clic en ACEPTAR.
- 9 Indique los siguientes ajustes:
 - Soporte SSL. La encriptación Secure Sockets Layer normalmente se usa para proteger la transferencia de datos sensibles durante las transacciones online en sitios web e-commerce alojados en direcciones IP dedicadas. Los certificados SSL que toman parte en el proceso de encriptación normalmente se aplican sólo a un único nombre de dominio en una única dirección IP, por lo que cada sitio que necesite protección SSL debe alojarse en una dirección IP dedicada. Una excepción de esto son los subdominios, que pueden protegerse con certificados wildcard. Puede instalar un certificado SSL en un servidor Web que aloja numerosos sitios web con distintos nombres de dominio en una única dirección IP (alojamiento compartido o basado en nombres), aunque no se lo recomendamos: la encriptación estará disponible pero los usuarios recibirán avisos cuando intenten conectar con el sitio seguro. Para permitir encriptación SSL para sitios Web, seleccione la casilla Soporte SSL.
 - Usar un único directorio para alojar contenido SSL y no SSL (disponible sólo para alojamiento Linux). Por defecto, cuando los usuarios publican sus sitios a través de sus cuentas FTP, deben cargar el contenido web que debe estar accesible a través de conexiones seguras al directorio httpsdocs, y el contenido que debe estar accesible a través de HTTP plano al directorio httpdocs. Para facilitar la publicación de todo el contenido a través de una única ubicación – directorio httpdocs, seleccione la casilla Usar un único directorio para alojar contenido SSL y no SSL.
 - Nombre de usuario FTP y Contraseña FTP (disponible sólo para alojamiento Linux) o Nombre de usuario FTP/Microsoft FrontPage y Contraseña FTP/Microsoft FrontPage (disponible sólo para alojamiento Windows). Indique el nombre de usuario y contraseña que se usará para publicar el sitio en el servidor a través de FTP o Microsoft FrontPage. Reintroduzca la contraseña en la casilla Confirmar Contraseña.

- Cuota de disco duro Indique la cantidad de espacio de disco en mega bites asignada al espacio web para este sitio. Esto es la denominada cuota dura, que no permitirá escribir más archivos en el espacio web una vez se haya excedido el límite. Si los usuarios intentan escribir archivos, recibirán el mensaje de error "Falta de Espacio de Disco". Deben activarse las cuotas duras en el sistema operativo del servidor, por lo que si ve el aviso "No se soporta la cuota dura del disco" a la derecha del campo Disco Duro pero desea usar cuotas duras, contacte con su proveedor o administrador del servidor y pídale que le active las cuotas duras.
- Acceso shell al servidor con credenciales de usuario FTP (disponible sólo para alojamiento Linux) o Acceso al sistema (disponible sólo para alojamiento Windows). Esto permite al propietario de un sitio cargar contenido Web de forma segura al servidor a través de una conexión Secure Socket Shell o Escritorio Remoto. De todas formas, permitir el acceso al servidor supone una amenaza para la seguridad de este, por lo que le recomendamos que defina esta opción a Prohibido.
- Crear y publicar sitios Web usando Sitebuilder. Esto permite al propietario de un sitio crear y administrar su sitio Web usando el servicio Sitebuilder instalado en el servidor.
- Soporte Microsoft FrontPage. Microsoft FrontPage es una herramienta popular de publicación de sitios web. Para que los usuarios puedan publicar y modificar sus sitios a través de Microsoft FrontPage, seleccione las opciones Soporte de Microsoft FrontPage, Soporte de Microsoft FrontPage sobre SSL y Publicación FrontPage Remota permitida.
- Servicios o soporte para lenguajes de scripting y programación usados muy frecuentemente en el desarrollo de sitios Web dinámicos y aplicaciones Web a nivel de servidor. Indique cuáles de los siguientes lenguajes de scripting y programación deben interpretarse, ejecutarse o ser procesados por el servidor web: Active Server Pages (ASP), Server Side Includes (SSI), PHP hypertext preprocessor (PHP), Common Gateway Interface (CGI), Fast Common Gateway Interface (FastCGI), Perl, Python, ColdFusion y lenguaje de scripting Miva. Por defecto, PHP está configurado para operar en modo seguro con restricciones funcionales. Si desea aprender más sobre el modo seguro de PHP, visite <http://php.net/features.safe-mode>. Puede que algunas aplicaciones web no funcionen correctamente si este modo está activado: Si una aplicación en un sitio falla debido al modo seguro, desactívelo (o pida a su proveedor que lo haga) deseleccionando la casilla 'safe_mode' de PHP activado en las propiedades de la cuenta de alojamiento (Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web).
- Estadísticas Web. Para que el propietario de un sitio Web pueda ver la información sobre el número de personas que ha visitado su sitio y las páginas visualizadas, seleccione el programa estadístico en el menú Estadísticas Web y seleccione la casilla accesible a través del directorio protegido con contraseña /plesk-stat/webstat. Esto instalará el programa de estadísticas seleccionado, que generará informes y los situará en el directorio protegido con contraseña. Ahora el propietario del dominio/sitio web podrá acceder a las estadísticas Web en la URL: <https://your-domain.com/plesk-stat/webstat> usando las credenciales de su cuenta FTP.

Nota: Cuando pase de un programa estadístico a otro, se eliminarán todos los informes creados por el programa estadístico usado anteriormente y los informes nuevos se crearán de acuerdo con la información leída desde los archivos de registro presentes en el servidor. Esto significa que si usted configuró el sistema (en Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Registros > Rotación de Registros) para que sólo guarde los archivos de registro del último mes, entonces las estadísticas Web sólo estarán disponibles para este último mes.

- Documentos de Error Personalizados. Cuando los visitantes de su sitio soliciten páginas que el servidor web no pueda localizar, este generará y mostrará una página HTML estándar con un mensaje de error. Si desea crear sus propias páginas de error y usarlas en su servidor Web o permitir a sus clientes hacerlo, seleccione la casilla Documentos de error personalizados.
- Permisos adicionales de escritura/modificación (disponible sólo para alojamiento Windows). Esta opción es obligatoria si las aplicaciones Web de un dominio se usan para una base de datos basada en archivo (como Jet) situada en la raíz de las carpetas `httpdocs` o `httpsdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.
- Uso de inventario de aplicación IIS dedicado (disponible sólo para alojamiento Windows). Esta opción permite usar el inventario de aplicación IIS para aplicaciones web de un dominio. Si usa este inventario de aplicación IIS dedicado mejorará de forma significativa la estabilidad de las aplicaciones web del dominio debido al modo de aislamiento del proceso del trabajador. Este modo ofrece a cada uno de los sitios web alojados en el servidor la posibilidad de asignar un inventario de procesos separado para ejecutar sus aplicaciones web. De esta forma, el mal funcionamiento de una aplicación no causará la detención de los restantes. Esto resulta especialmente útil cuando está usando un paquete de alojamiento compartido.

10 Haga clic en ACEPTAR.

Ahora el servidor está listo para alojar el nuevo sitio web y el propietario de este podrá publicar el sitio en el servidor. Si desea más información sobre la publicación de un sitio Web, consulte la sección Creando y Publicando un Sitio (ver página 48) de esta guía.

Nota: Si ha transferido este nombre de dominio desde otro servidor web, deberá actualizar la dirección DNS del servidor con el registrador del nombre de dominio para que apunte a sus servidores de nombres: acceda al sitio web de su registrador, localice los formularios que le permiten administrar los apuntadores de servidor de dominio y sustitúyalos por los ajustes del servidor DNS actual con los nombres de máquina de sus de servidores de nombres. La información de los nuevos servidores de nombres se propagará en todo el sistema DNS durante las próximas 48 horas.

Si ha registrado varios nombres de dominio que desea que redireccionen a un sitio alojado en este servidor, debe configurar alias de dominio. Si desea más información, consulte la sección Configurando Nombres de Dominio Adicionales para un Sitio (Alias de Dominio) (en la página 109).

Si necesita alojar numerosos dominios en su cuenta, que apunten a un sitio alojado en otro servidor, deberá configurar el redireccionamiento de dominio. Si desea más información, consulte la sección Sirviendo Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Redireccionamiento de Dominio) (en la página 136).

En esta sección:

Limitando la Cantidad de recursos que un Sitio puede Consumir	43
Permitiendo al Propietario del Sitio acceder al Panel de Control.....	46

Limitando la Cantidad de recursos que un Sitio puede Consumir

Por defecto, los nuevos sitios que ha configurado sin ayuda de plantillas de dominio pueden consumir cantidades ilimitadas de ancho de banda (transferencia de datos) y espacio de disco.

➤ *Para limitar la cantidad de recursos que un sitio puede consumir:*

- 1 Haga clic en Dominios y luego en el nombre del dominio que desee.
- 2 Haga clic en Uso de Recursos.
- 3 Defina los siguientes ajustes:
 - Política de sobre uso. Indique qué debe hacerse cuando se excedan las asignaciones de espacio de disco y ancho de banda mensual (tráfico). Recomendamos definir esta opción en Sobre uso permitido. De lo contrario, el sitio Web será suspendido cuando se excedan los límites de recurso.
 - Espacio de Disco. Indique la cantidad total de espacio de disco asignado a la cuenta de alojamiento asociada con este dominio (sitio Web). Esta cantidad se expresa en mega bites. Incluye el espacio de disco ocupado por todos los archivos relacionados con el dominio (sitio Web): contenidos del sitio web, bases de datos, aplicaciones, buzones de correo, archivos de registro y archivos de copia de seguridad.
 - Tráfico. Indique la cantidad de datos en mega bites que pueden transferirse desde un sitio web durante un mes.
 - Subdominios. Indique el número de subdominios que pueden alojarse en este dominio.
 - Alias de dominio. Indique el número total de nombres de dominio alternativos adicionales que pueden usarse para este sitio.
 - Usuarios web. Indique el número de páginas web personales que su el propietario de dominio puede alojar para otros usuarios bajo su dominio. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos. Habitualmente estas páginas tienen direcciones web como <http://your-domain.com/~username>. Si desea más información consulte Alojando Páginas Web Personales (en la página 120).
 - Cuentas FrontPage(sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de cuentas Microsoft FrontPage adicionales que pueden crearse para este sitio.
 - Cuentas FTP(sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de cuentas FTP adicionales que pueden crearse para este sitio.
 - Buzones de correo. Indique el número de buzones de correo que pueden alojarse en el dominio.
 - Cuota de Buzones de correo. Indique el espacio de disco en kilobytes asignado para almacenar mensajes de email y archivos adjuntos de auto respondedor a cada buzón del dominio.

- Redireccionamientos de correo. httpdocs Indique el número de redireccionadores de correo que pueden usarse en el dominio.
- Grupos de correo. Indique el número máximo de grupos de correo que pueden usarse en un dominio.
- Auto respondedores. Indique el número de respuestas automáticas que pueden configurarse en el dominio.
- Listas de correo. Indique el número de listas de correo que un propietario de dominio puede tener en el dominio. Las listas de correo son proporcionadas por el software GNU Mailman, que puede o no estar instalado en su servidor. Si este no está instalado y sus clientes desean usarlo, contacte con su proveedor de servicios para que se lo instale.
- Cuota total de buzones de correo (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique la cantidad total de espacio de disco disponible para todos los buzones de un dominio.
- Bases de datos (disponible sólo para alojamiento Linux). Indique el número de bases de datos que pueden alojarse para este sitio.
- Bases de datos MySQL y Bases de datos Microsoft SQL (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número máximo de bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server que puede usar el sitio.
- Cuota de bases de datos MySQL y Cuota de bases de datos Microsoft SQL (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique la cantidad máxima de espacio de disco en megabytes que pueden ocupar las bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server usadas por este sitio.
- Conexiones ODBC (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de conexiones ODBC que pueden usarse en este sitio.
- Conexiones DSN ColdFusion (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de conexiones DSN ColdFusion que pueden usarse en este sitio.
- Aplicaciones Java. Indique el número máximo de aplicaciones Java o applets que el propietario de dominio puede instalar en el sitio.
- Enlaces SSL Compartido (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique el número total de enlaces SSL compartidos que pueden usarse en el sitio.
- Fecha de expiración. Indique el periodo de validez de la cuenta de alojamiento del sitio Web. A la finalización de este plazo el dominio (sitio Web) será suspendido, su Web y los servicios de correo y FTP ya no serán accesibles para los usuarios de Internet y el propietario del sitio no podrá acceder al panel de control. Las cuentas de alojamiento no se pueden renovar automáticamente, para ello, para poner en funcionamiento el nombre de dominio (sitio Web) alojado, deberá renovarlas manualmente: en el panel de navegación haga clic en el acceso directo Dominios, haga clic en el nombre de dominio deseado, haga clic en el icono Uso de Recursos, indique otro valor en la casilla Fecha de expiración, haga clic en ACEPTAR y haga clic en el acceso directo Reactivar.

4 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para proteger su sitio de ataques DoS y garantizar que el sitio responde adecuadamente cuando es visitado por muchos visitantes, puede limitar el número de*

conexiones simultáneas al sitio así como la cantidad de ancho de banda que los visitantes del sitio pueden consumir:

- 1** En el panel de navegación haga clic en el acceso directo de Dominios.
- 2** Haga clic en el nombre de dominio que desea.
- 3** Haga clic en Limitación de Ancho de Banda.
- 4** Seleccione la casilla Activar limitación de ancho de banda y en la casilla Uso máximo de ancho de banda (KB/S) indique la velocidad máxima en kilobytes por segundo que un sitio puede compartir entre todas las conexiones. Por ejemplo: 128.
- 5** Seleccione la casilla Activar limitación de conexiones y en la casilla Conexiones limitadas a indique el número máximo de conexiones simultáneas. Por ejemplo: 100.
- 6** Haga clic en ACEPTAR.

Permitiendo al Propietario del Sitio acceder al Panel de Control

➤ *Para permitir a un propietario de sitio acceder al panel de control para gestionar su sitio web:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Información Personal.
- 2 Marque la casilla Permitir el acceso al administrador de dominio.
- 3 Introduzca la contraseña para el acceso del propietario de dominio al panel de control.

Por motivos de seguridad, la contraseña debe tener más de 8 símbolos, debe ser una combinación de letras, números y signos de puntuación deben evitarse las palabras de diccionario y los nombres propios.

- 4 Si lo desea, indique los ajustes relaciones con la apariencia del panel de control: idioma del interfaz, tema (skin), límite de caracteres que pueden aparecer en los botones personalizados ubicados en el panel de control por parte del propietario del sitio.
- 5 Deje la opción Permitir múltiples sesiones seleccionada para permitir al propietario del sitio disponer de varias sesiones simultáneas en el panel de control.
- 6 Deje la casilla No permitir que los usuarios trabajen con el panel de control hasta que las pantallas del interfaz estén completamente cargadas seleccionada.
Esto hará que los usuarios no puedan enviar datos ni realizar operaciones hasta que el panel de control esté listo para aceptarlas.
- 7 Indique las operaciones que el propietario del sitio puede llevar a cabo en su panel de control:

- Gestión de Alojamiento Físico. Permitir o no permitir el control total de la cuenta de alojamiento y del espacio web
- Gestión de rendimiento de alojamiento. Indique si el usuario podrá limitar el uso del ancho de banda y el número de conexiones a su sitio Web.
- Administrar contraseña FTP (disponible sólo para alojamiento Linux). Indique si el usuario podrá administrar la contraseña FTP.
- Administración de acceso shell al servidor (sólo disponible para alojamiento Linux) y Administración de acceso al sistema. (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique si el usuario podrá acceder al shell del servidor a través de protocolos Secure Shell (para alojamiento Linux) o Escritorio Remoto (para alojamiento Windows).
- Asignación de cuota de disco duro. Indique si el usuario podrá asignar una cuota dura sobre el espacio de disco para este sitio Web.
- Gestión de Subdominios . Indique si el usuario podrá configurar sitios adicionales en este dominio.
- Gestión de alias de Dominio. Indique si el usuario podrá configurar nombres de dominio alternativos adicionales para este sitio.

- Gestión de rotación de Log. Indique si el usuario podrá ajustar el reciclaje y eliminación de archivos de registro procesados para estos sitios.
 - Gestión de FTP Anónimo. Indique si desea que el usuario pueda disponer de un directorio FTP donde todos los demás usuarios puedan descargar y cargar archivos sin necesidad de introducir un nombre de usuario y contraseña. Un sitio web debe alojarse en una dirección IP dedicada para así poder usar un servicio de FTP Anónimo.
 - Administración de cuentas FTP (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique si desea que el usuario pueda crear y gestionar cuentas FTP adicionales.
 - Gestión del Programador. Indique si el usuario podrá programar tareas en el sistema. Las tareas programadas pueden usarse para ejecutar scripts o utilidades.
 - Gestión de zona DNS Indique si el usuario podrá administrar la zona DNS de este sitio.
 - Administración de aplicaciones Java. Indique si el usuario podrá instalar aplicaciones Java y applets en el sitio.
 - Administración de estadísticas web. Indique si desea que el usuario pueda gestionar las estadísticas Web para este sitio.
 - Gestión de Listas de Correo. Indique si el usuario podrá usar listas de correo.
 - Administración del filtro spam. Indique si el usuario podrá usar un filtro spam.
 - Gestión del Antivirus. indique si desea que el usuario pueda usar la protección anti virus en el servidor para filtrar correo entrante y saliente.
 - Permitir copia de seguridad y restauración de datos. Indique si desea que el usuario pueda usar las facilidades del panel de control para realizar copias de seguridad y recuperaciones del sitio.
 - Habilidad para usar Sitebuilder. Indique si el usuario podrá usar Sitebuilder para crear y editar su sitio Web.
 - Administración de Inventario de Aplicación IIS (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique si el usuario podrá administrar su inventario de aplicación IIS.
 - Administración adicional de permisos de escritura/modificación (sólo disponible para alojamiento Windows). Indique si desea que el usuario pueda gestionar permisos adicionales de escritura/modificación para este sitio. Estos permisos son imprescindibles si las aplicaciones web del usuario usan una base de datos basada en archivos (como Jet) ubicada en la raíz de las carpetas `httpdocs` o `httpsdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.
 - Administración de la página de inicio. Indique si el cliente podrá personalizar su Página de inicio.
 - Habilidad para seleccionar un servidor de base de datos. Indique si el propietario del sitio podrá seleccionar un servidor de base de datos de cada tipo para crear su base de datos, no sólo usar el servidor de base de datos por defecto.
- 8** Indique la información de contacto del propietario del sitio.
- 9** Haga clic en ACEPTAR.

Ahora puede enviar la URL del panel de control y las credenciales de acceso al propietario del sitio. La URL es https://<user's_domain_name>:8443, donde <user's_domain_name> es el nombre de dominio sin el alias www. El nombre de usuario que el propietario del sitio debe indicar para acceder al panel de control es su nombre de dominio, por ejemplo, your-domain.com.

Creando y Publicando un Sitio

Si su plan de alojamiento incluye el servicio de creación y administración de sitios Web con Sitebuilder, podrá crear y publicar sitios Web usando Sitebuilder. O también puede crear el contenido de su sitio (páginas Web, scripts y archivos gráficos que compongan su sitio) en su equipo de casa o el del trabajo y publicarlo en el servidor de una de las siguientes formas:

- A través de conexión FTP (es la forma más común y también la más fácil)
- A través del administrador de archivos del panel de control
- A través de una conexión Secure Shell (sólo para usuarios de sistemas operativos Linux y FreeBSD)
- A través de software Adobe Dreamweaver o Microsoft FrontPage (sólo para usuarios de sistemas operativos Microsoft Windows)

En esta sección:

Creando y Publicando Sitios Web Usando Sitebuilder	48
Publicando Sitios a Través de FTP	49
Publicando Sitios A Través del Administrador de Archivos de Parallels Plesk Panel	52
Publicando Sitios A Través de Conexión SSH.....	53
Publicando Sitios con Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows).....	54
Usando Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales (Alojamiento Windows).....	57
Cambiando los Ajustes de Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows)	58
Publicando Sitios con Adobe Dreamweaver	59

Creando y Publicando Sitios Web Usando Sitebuilder

➤ *Para empezar a crear un sitio Web usando Sitebuilder:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Editar en Sitebuilder. Se abrirá el asistente de Sitebuilder.
- 2 Seleccione la opción Crear su sitio y haga clic en Siguiente situado en la parte inferior de la pantalla.

Si desea más información acerca de cómo crear o editar su sitio, consulte la guía de usuario online del Asistente de Sitebuilder que encontrará en http://download1.parallels.com/SiteBuilder/4.5.0/doc/user/en_US/html/index.htm.

Publicando Sitios a Través de FTP

➤ *Para publicar un sitio web a través de FTP:*

- 1 Conéctese al servidor con un programa cliente FTP, usando las credenciales de la cuenta FTP establecidas durante la configuración de la cuenta de alojamiento o obtenida a través de su proveedor. La dirección FTP debe ser <ftp://your-domain-name.com>, donde `your-domain-name.com` es la dirección de Internet de su sitio.
Si está detrás de un corta fuegos active el modo pasivo.
- 2 Cargue aquellos archivos y directorios que deberían ser accesibles a través del protocolo HTTP al directorio `httpdocs` y los archivos/directorios a transferir con el protocolo seguro SSL al directorio `httpsdocs`.
- 3 Ubique los scripts CGI en el directorio `cgi-bin`.
- 4 Cierre la sesión FTP.

En esta sección:

Cambiando la Contraseña FTP	49
Usando Cuentas FTP Adicionales (Alojamiento Windows)	49

Cambiando la Contraseña FTP

➤ *Para cambiar la contraseña FTP de un propietario de sitio Web:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web.
- 2 Indique la nueva contraseña.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Usando Cuentas FTP Adicionales (Alojamiento Windows)


Si está trabajando en su sitio web junto con alguien más o aloja subdominios para otros usuarios, puede crear cuentas FTP.

En esta sección:


Creando Cuentas FTP Adicionales	50
Cambiando los Ajustes de las Cuentas FTP Adicionales	51
Eliminando Cuentas FTP Adicionales	51

Creando Cuentas FTP Adicionales

➤ *Para crear una cuenta FTP adicional para un dominio:*

- 1** En su Página de inicio, haga clic en Cuentas FTP.
- 2** En la pestaña Cuentas FTP Adicionales, haga clic en Añadir Nueva Cuenta FTP.
- 3** Indique el Nombre de la cuenta FTP.
- 4** Indique el Directorio de inicio haciendo clic en  y seleccione el directorio que desee. Alternativamente puede indicar la ruta en el campo de entrada.
- 5** Introduzca la nueva contraseña en las casillas Nueva contraseña y Confirmar contraseña.
- 6** Por defecto, la Cuota de disco duro está establecida en Ilimitada. Para establecer el parámetro requerido, deseccione la casilla Ilimitado e introduzca la cantidad de espacio de disco en mega bites en la casilla Cuota de disco duro .
- 7** En caso que sea necesario, seleccione la casilla Leer permiso . Los usuarios de la cuenta FTP podrán ver el contenido del directorio de inicio y descargar archivos del mismo.
- 8** En caso que sea necesario, seleccione la casilla Escribir permiso . Los usuarios de la cuenta FTP podrán crear, cambiar de nombre y eliminar directorios de los directorios de inicio.
Si no otorga ningún permiso, se establecerá la conexión a la cuenta FTP pero no se mostrará el directorio de inicio a los usuarios.
- 9** Haga clic en ACEPTAR. Se añadirá una nueva cuenta FTP adicional.

Cambiando los Ajustes de las Cuentas FTP Adicionales

- *Si desea cambiar las propiedades de una cuenta FTP adicional:*
- 1 En su Página de inicio, haga clic en Cuentas FTP.
 - 2 En la pestaña Cuentas FTP Adicionales haga clic en la cuenta de la lista que desee.
 - 3 Indique el Nombre de la cuenta FTP.
 - 4 Indique el Directorio de inicio haciendo clic en  y seleccione el directorio que desee. Alternativamente puede indicar la ruta en el campo de entrada.
 - 5 Introduzca la nueva contraseña en las casillas Nueva contraseña y Confirmar contraseña.
 - 6 Por defecto, la Cuota de disco duro está establecida en Ilimitada. Para establecer el parámetro requerido, deseccione la casilla Ilimitado e introduzca la cantidad de espacio de disco en mega bites en la casilla Cuota de disco duro .
 - 7 En caso que sea necesario, seleccione la casilla Leer permiso . Los usuarios de la cuenta FTP podrán ver el contenido del directorio de inicio y descargar archivos del mismo.
 - 8 En caso que sea necesario, seleccione la casilla Escribir permiso . Los usuarios de la cuenta FTP podrán crear, cambiar de nombre y eliminar directorios de los directorios de inicio.
Si no otorga ningún permiso, se establecerá la conexión a la cuenta FTP pero no se mostrará el directorio de inicio a los usuarios.
 - 9 Indique los cambios y haga clic en Aceptar.

Eliminando Cuentas FTP Adicionales

- *Para eliminar una cuenta FTP adicional:*
- 1 En su Página de inicio, haga clic en Cuentas FTP.
 - 2 En la pestaña Cuentas FTP Adicionales seleccione la casilla correspondiente a la cuenta que desea eliminar y haga clic en Eliminar Seleccionadas.
 - 3 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR. Se eliminará la cuenta FTP.

Publicando Sitios A Través del Administrador de Archivos de Parallels Plesk Panel

➤ *Para cargar archivos a través del Administrador de Archivos de Parallels Plesk Panel:*

- 1 Acceda a Parallels Plesk Panel.
- 2 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Archivos.
- 3 Cree y cargue archivos y directorios.

Cargue aquellos archivos y directorios que deberían ser accesibles a través del protocolo HTTP al directorio `httpdocs` y los archivos/directorios a transferir con el protocolo seguro SSL al directorio `httpsdocs`. Ubique los scripts CGI en el directorio `cgi-bin`.

- Para crear un directorio nuevo dentro de su ubicación actual, haga clic en Añadir Directorio Nuevo.
- Para crear archivos nuevos en el directorio, haga clic en Añadir Archivo Nuevo, en la sección Creación de archivo indique el nombre del archivo, seleccione la casilla Usar plantilla html, si desea que el administrador de archivos inserte algunas etiquetas html básicas en el archivo nuevo y haga clic en ACEPTAR. Se abrirá una página que le dará acceso al contenido o la fuente html del nuevo archivo. Cuando acabe haga clic en OK.
- Para cargar un archivo desde la máquina local, haga clic en Añadir Archivo Nuevo, indique la ruta a su ubicación en la casilla Fuente de archivo (o use el botón Examinar para localizar el archivo) y haga clic en ACEPTAR.
- Para editar una página Web en el editor visual pre integrado (disponible sólo para usuarios de Microsoft Internet Explorer), haga clic en . Cuando edite un archivo HTML, Parallels Plesk Panel abre por defecto el editor interno WYSIWYG. Si desea editar el código fuente del archivo HTML, haga clic en Html. Si desea volver al modo WYSIWYG, haga clic en Diseño.
- Para editar el código fuente de un archivo, haga clic en .
- Para ver el archivo, haga clic en .
- Para renombrar un archivo o directorio, haga clic en . Introduzca un nuevo nombre y haga clic en ACEPTAR.
- Para copiar o mover un archivo o directorio a otra ubicación, marque la casilla del archivo o directorio en cuestión y haga clic en Copiar/Mover. Indique el destino del archivo o directorio a copiar o renombrar, haga clic en Copiar para copiarlo o en Mover para moverlo.
- Para actualizar la fecha de creación del directorio o archivo haga clic en Cambiar sello del tiempo. Se actualizará el sello de tiempo en la hora local.
- Para eliminar un archivo o directorio marque la casilla correspondiente y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Cuando cargue contenido web a través del Administrador de Archivos o FTP, su panel de control establecerá las autorizaciones de acceso necesarias para archivos y directorios de forma automática. Si necesita cambiar los permisos para archivos y directorios, consulte las siguientes secciones:

Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Linux) (ver página 98).

Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Windows) (ver página 99).

Publicando Sitios A Través de Conexión SSH

Si está usando un sistema operativo Linux o FreeBSD en su equipo local y tiene acceso al shell del servidor, use el comando 'scp' para copiar archivos y directorios al servidor: `scp your_file_name login@remoteserver.com:path` para copiar archivos y `scp -r your_directory_name login@remoteserver.com:path` para copiar directorios enteros.

Una vez realizada la publicación, podrá trabajar con los archivos y directorios de su cuenta usando la aplicación web de terminal SSH integrada en su Parallels Plesk Panel (Dominios > nombre de dominio > SSH Terminal).

Publicando Sitios con Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows)

Microsoft FrontPage administra dos tipos de sitios web: basados en disco y basados en servidor. Un sitio basado en disco es un sitio Web FrontPage que usted crea en su disco duro local y más tarde lo publica en un servidor. Un sitio basado en servidor es un sitio que usted crea y con el que trabaja directamente en un servidor Web, sin los pasos extra de publicación. Esta sección le ofrece las instrucciones necesarias para publicar sitios web basados en disco.

Puede publicar sitios web basados en disco a través de FTP o bien HTTP. Si su servidor ejecuta FrontPage Server Extensions, publicará su sitio en una ubicación HTTP. Por ejemplo: <http://your-domain.com/MyWebSite>. Si su servidor soporta FTP, lo publicará en una ubicación FTP. Por ejemplo: <ftp://ftp.your-domain.com/myFolder>.

Una vez publicado, puede gestionar su sitio a través de FrontPage Server Extensions.

➤ *Para acceder al interfaz de gestión de FrontPage Server Extensions:*

- 1 Acceda a Parallels Plesk Panel.
- 2 Haga clic en el nombre de dominio que desea.
- 3 Para gestionar un sitio, que no esté protegido por SSL, haga clic en Frontpage Webadmin. Para gestionar un sitio con SSL activado, haga clic en Frontpage SSL Webadmin.
- 4 Introduzca el nombre de usuario y contraseña del administrador FrontPage y haga clic en ACEPTAR.

Si desea más información acerca de cómo usar las extensiones del servidor FrontPage consulte la ayuda online (FrontPage Webadmin > Ayuda) o visite el sitio web de Microsoft.

En esta sección:

Publicando con Microsoft FrontPage a través de FTP	55
Publicando con Microsoft FrontPage a través de HTTP	56

Publicando con Microsoft FrontPage a través de FTP

➤ *Para publicar archivos a través de FTP:*

- 1 Abra FrontPage.
- 2 Abra un sitio web FrontPage: abra el menú Archivo y seleccione el elemento Abrir Sitio.
- 3 Vaya a vista Remota del Sitio Web: haga clic en la pestaña Sitio Web y presione el botón Sitio Web Remoto situado en la parte inferior de la ventana.
- 4 Configure las Propiedades del Sitio Web Remoto:
 - Haga clic en el botón Propiedades del Sitio Web Remoto situado en la esquina superior derecha de la ventana.
 - Seleccione FTP como servidor Web remoto.
 - En la casilla Ubicación de Sitio Web Remoto introduzca el nombre de su servidor (por ejemplo, <ftp://ftp.your-domain.com>)
 - En la casilla Directorio FTP , introduzca el directorio FTP en caso que su compañía de alojamiento le haya proporcionado uno. Si no se lo han proporcionado deje la casilla en blanco.
 - Si su ordenador o red están protegidos por un corta fuegos marque la casilla Usar FTP Pasivo.
- 5 Haga clic en ACEPTAR para conectar con el sitio remoto.
La vista remota del sitio web mostrará los archivos de sus sitios locales y remotos.
- 6 Haga clic en el botón Publicar Sitio Web situado en la esquina inferior derecha de la ventana.

Publicando con Microsoft FrontPage a través de HTTP

- *Para publicar archivos a través de HTTP en un servidor que soporte FrontPage mega bites Extensions:*
- 1 Abra FrontPage.
 - 2 Abra un sitio web FrontPage: abra el menú Archivo y seleccione el elemento Abrir Sitio.
 - 3 Vaya a vista Remota del Sitio Web: haga clic en la pestaña Sitio Web y presione el botón Sitio Web Remoto situado en la parte inferior de la ventana.
 - 4 Haga clic en el botón Propiedades del Sitio Web Remoto situado en la esquina superior derecha de la ventana.
 - 5 En la pestaña Sitio Web Remoto , debajo de Tipo de Servidor Web Remoto haga clic en Servicios FrontPage o SharePoint
 - 6 En la casilla Ubicación del Sitio Web Remoto , introduzca la dirección de Internet, incluyendo el protocolo, del sitio Web remoto donde desea publicar los archivos y las carpetas — por ejemplo, <http://www.your-domain.com> — o haga clic en Examinar para localizarlo.
 - 7 Puede:
 - Usar Secure Sockets Layer (SSL) para establecer un canal de comunicaciones seguro para evitar la interceptación de información crítica, haga clic en Se necesita Conexión Encriptada (SSL). Para usar conexiones SSL en su servidor Web, este debe estar configurado con un certificado de seguridad reconocido por una autoridad de certificación. Si el servidor no soporta SSL no marque esta casilla. Si no lo hace no podrá publicar carpetas ni archivos en el sitio Web Remoto.
 - Para eliminar ciertos tipos de código de las páginas Web mientras estas se están publicando, vaya a la pestaña Optimizar HTML y seleccione las opciones que se adapten a sus necesidades.
 - Para cambiar las opciones por defecto de publicación, vaya a la pestaña Publicando y seleccione las opciones que desee.
 - 8 Haga clic en ACEPTAR para conectar con el sitio remoto.
La Vista remota del sitio web mostrará los archivos de sus sitios locales y remotos.
 - 9 Haga clic en el botón Publicar Sitio Web situado en la esquina inferior derecha de la ventana.

Usando Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales (Alojamiento Windows)

Si está trabajando en su sitio web junto con alguien más o aloja subdominios para otros usuarios, puede que necesite crear cuentas Microsoft FrontPage.

En esta sección:

Creando Cuentas de Microsoft FrontPage Adicionales	57
Cambiando los ajustes de las Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales	57
Eliminando Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales	58

Creando Cuentas de Microsoft FrontPage Adicionales

- *Si desea crear una cuenta de Microsoft FrontPage adicional para un dominio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administración de FrontPage.
 - 2 Haga clic en Añadir Nueva Cuenta de FrontPage.
 - 3 Indique el nuevo nombre de usuario y contraseña de esta cuenta.
 - 4 Si desea limitar la cantidad de espacio de disco que puede usar esta cuenta, deseleccione la casilla Ilimitado e introduzca el valor deseado en mega bites dentro de la casilla Cuota de disco duro .
Cuando se exceda el límite indicado, el propietario de la cuenta no podrá añadir archivos en su espacio web.
 - 5 Haga clic en Aceptar para finalizar la creación de una cuenta adicional de Microsoft FrontPage.

Cambiando los ajustes de las Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales

- *Para cambiar los ajustes de una cuenta adicional de Microsoft FrontPage:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administración de FrontPage.
 - 2 Haga clic en la cuenta deseada de la lista.
 - 3 Modifique los ajustes y haga clic en OK para guardar los cambios.

Eliminando Cuentas Microsoft FrontPage Adicionales

- *Si desea eliminar una cuenta de Microsoft FrontPage adicional:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administración de FrontPage.
- 2 Seleccione una casilla correspondiente a la cuenta que desea eliminar.
- 3 Haga clic en **X** Eliminar Seleccionados.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Cambiando los Ajustes de Microsoft FrontPage (Alojamiento Windows)

Si lo desea, puede configurar Microsoft FrontPage para que use su propio IIS Index Server para realizar un índice de texto de su Sitio Web.

- *Si desea que Microsoft FrontPage use su propio IIS Index Server:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administración de FrontPage > Preferencias.
- 2 Seleccione la casilla Usar IIS Index Server y haga clic en Aceptar.

Si en su sitio usa los formularios de FrontPage que envían información por email, puede indicar las siguientes preferencias:

- Servidor de correo SMTP a usar para enviar correo. Por defecto, se usa el servidor SMTP indicado en la zona DNS del dominio para enviar correo. Si no hay ningún servidor SMTP indicado para la zona, FrontPage usará el servicio de correo que se ejecute en el servidor donde está alojado el dominio (sitio).
- Dirección de email del remitente. Por defecto se usa la dirección de email del propietario del dominio. Si la dirección de email del propietario del dominio no está indicada en su perfil, FrontPage usará la dirección de correo del cliente al que pertenece el dominio. Si la dirección de email del cliente no está indicada en su perfil, se usará la dirección del administrador del servidor.

- *Para cambiar las preferencias:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administración de FrontPage > Preferencias.
- 2 En Ajustes de Correo indique el servidor SMTP y la dirección de email que desea usar y haga clic en Aceptar.

Publicando Sitios con Adobe Dreamweaver

Antes de publicar un sitio desde Dreamweaver deberá definir las propiedades del sitio, indicar a Dreamweaver acerca de la ubicación de los archivos de su equipo e indicar el servidor en el que desea publicar el sitio.

➤ *Si desea definir un sitio en Dreamweaver:*

- 1 En el menú Sitio, seleccione Sitio Nuevo. Se abrirá la pantalla de Definición del Sitio.
- 2 Haga clic en la pestaña Avanzado.
- 3 En la categoría Info Local debe indicar:
 - Nombre del sitio. Se mostrará en la barra de nombre del navegador Web.
 - Carpeta raíz local. Es la carpeta donde se guardan todos los archivos de su sitio. Por ejemplo `c:\My Site`
 - Carpeta de imágenes por defecto. Indica la carpeta donde se guardan los archivos gráficos de su sitio. Por ejemplo `c:\My Site\images`
 - Dirección HTTP. Indica el nombre del dominio. Por ejemplo, <http://your-domain.com>
- 4 En el menú Categoría seleccione el elemento Info Remota.
- 5 En el menú Acceso seleccione la opción FTP. Probablemente su servidor soporta la publicación a través de FTP (File Transfer Protocol, usada para transferir archivos en Internet).
- 6 Indique los siguientes ajustes:
 - Servidor FTP. Indique el nombre del servidor FTP sin el prefijo <ftp://>. Por ejemplo, `your-domain.com`.
 - Directorio del servidor. Indique el directorio del servidor donde reside su sitio. En la mayoría de casos es `htdocs`.
 - Nombre de usuario y contraseña. Indique el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la cuenta FTP.
 - Usar FTP pasivo. Seleccione esta opción sólo en el caso de que su equipo cuente con un corta fuegos.
- 7 Para asegurarse que ha indicado el nombre de usuario y contraseña correcto y que Dreamweaver puede conectar con el servidor, haga clic en el botón Analizar.
- 8 Si desea guardar los ajustes, haga clic en Aceptar.

➤ *Para publicar su sitio:*

- 1 Abra el sitio en Dreamweaver.
- 2 En el menú Sitio seleccione la opción Poner (o presione Ctrl+Shift+U de forma simultanea).

Realizando una vista previa de un Sitio

Una vez ha publicado un sitio en el servidor, puede comprobar que funciona correctamente en el entorno de alojamiento actual. Puede realizar la vista previa del sitio desde su navegador web, incluso en el caso que la información del nombre de dominio aún no se haya propagado en el DNS. Tenga en cuenta que Adobe Flash y los scripts CGI no funcionarán mientras esté realizando la vista previa. Además, la vista previa del sitio no funciona para los sitios y páginas Web que incluyen rutas absolutas a otros archivos (como <a href="<http://domain.tld/image.gif>">).

➤ *Para previsualizar un sitio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio*.
- 2 Haga clic en Vista Previa del Sitio.

Configurando ASP.NET (Alojamiento Windows)

ASP.NET es un juego flexible de herramientas y tecnologías de desarrollo web que permite usar un número de aplicaciones basadas en el marco ASP.NET. Parallels Plesk Panel soporta las versiones 1.1.x y 2.0.x del marco .NET y permite configurar la mayor parte de sus ajustes.

En esta sección:

Configurando ASP.NET para Dominios	61
Configurando ASP.NET para Directorios Virtuales.....	64
Restaurando la Configuración por Defecto de ASP.NET.....	66
Cambiando la Versión del Marco .NET de los Dominios	67
Cambiando la Versión del Marco .NET de Directorios Virtuales.....	67




Configurando ASP.NET para Dominios

La mayoría de los ajustes de configuración de ASP.NET, que generalmente deben ser personalizadas para que las aplicaciones ASP.NET funcionen correctamente, pueden editarse a través de Parallels Plesk Panel.


➤ *Para configurar ASP.NET para un dominio:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Ajustes ASP.NET dentro del grupo Alojamiento .
- 3 Configure las cadenas que determinan los datos de conexión de la base de datos para la aplicaciones ASP.NET que usen bases de datos. Esta opción sólo está disponible para ASP.NET 2.0.x.

Cuando abra la página de configuración de ASP.NET por primera vez, se mostrarán parámetros de conexión de muestra con construcciones comunes. Puede eliminarlas o indicar sus propias cadenas.

- Para añadir una cadena, introduzca los datos en los campos Nombre y Parámetros de Conexión y haga clic en  situado al lado de estos.
 - Para eliminar una cadena, haga clic en  situado a su lado.
- 4 En el campo Ajustes de Error Personalizados configure mensajes de error que serán devueltos por las aplicaciones ASP.NET:
 - Para establecer el modo de mensajes de error personalizados, seleccione la opción adecuada dentro del menú Modo de error Personalizado :
 - Activo - los mensajes de error personalizados están activados.
 - Inactivo - los mensajes de error personalizados están desactivados y se muestran los errores detallados.
 - SóloRemoto - los mensajes de error personalizados sólo se muestran a los clientes remotos, y los errores ASP.NET se muestran al servidor local.
 - Para añadir un nuevo mensaje de error personalizado (que se aplicará a no ser que el modo Inactivo esté seleccionado), introduzca los valores en los campos Código de Estado y URL de Redireccionamiento y haga clic en .
 - Código de Estado define el código de estado HTTP resultando en el redireccionamiento a la página de error.
 - URL del Redireccionador define la dirección web de la página de error que muestra al cliente la información acerca del error.

Debido a posibles conflictos, no puede añadir ningún mensaje de error personalizado con un código de error ya existente, pero puede redefinir la URL del código existente.

- Para eliminar de la lista un mensaje de error personalizado, haga clic en  situado a su lado.
- 5 Configurar ajustes de compilación en el campo Compilación y Depuración :

- Para determinar el lenguaje de programación a usar por defecto en archivos dinámicos de compilación, seleccione una entrada de la lista Lenguaje por defecto de la página .
- Para activar la compilación de binarios al detalle, deje la casilla Activar depuración deseleccionada.
- Para activar la compilación de binarios de depuración, seleccione la casilla Activar depuración . En este caso, los fragmentos de código fuente que contengan errores se mostrarán como mensajes de diagnóstico de página.

Nota. Cuando ejecute aplicaciones en modo de depuración, se producirá un elevado rendimiento y/o memoria. Le recomendamos usar el modo depuración cuando analice una aplicación. Asimismo también le recomendamos desactivarlo antes de desplegar la aplicación en el escenario de producción.

- 6 Configure los ajustes de codificación para aplicaciones ASP.NET en la sección Ajustes de Globalización :
- Para establecer una codificación adoptada para todas las peticiones entrantes, introduzca un valor de codificación en el campo Codificación para Peticiones (por defecto es utf-8).
 - Para establecer una codificación adoptada para todas las respuestas, introduzca un valor de codificación en el campo Codificación para Respuestas (por defecto es utf-8).
 - Para establecer una codificación a usar por defecto para transferir archivos .aspx, .asmx y .asax , introduzca un valor de codificación en el campo Codificación de Archivos (por defecto es Windows-1252).
 - Para establecer un cultivo a usar por defecto para procesar peticiones entrantes web, seleccione los elementos deseados de la lista Cultivos .
 - Para establecer un cultivo a usar por defecto cuando se procesen búsquedas de recursos dependientes de traducción, seleccione los elementos deseados de la lista Cultivo UI .

- 7 En el campo Seguridad de Acceso por Código establezca un nivel de seguridad de acceso con código para las aplicaciones ASP.NET.

El nivel de seguridad CAS es una zona de seguridad a la que se le asigna la ejecución de aplicaciones y que define a qué recursos de servidor tiene acceso las distintas aplicaciones.

Importante. Cuando a un ensamblado se le asigna un nivel demasiado bajo, este no funciona correctamente. Si desea más información acerca de los niveles de permisos vaya a http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010.

- 8 En el campo Ajustes de Biblioteca de Scripts active el uso de scripts auxiliares. En el caso que los controles de validación web sean usados en su sitio web, es necesario indicar los ajustes de la librería de scripts. Esta opción sólo está disponible para ASP.NET 1.1.x.

- Si necesita usar scripts auxiliares (especialmente scripts que desplieguen objetos para validar datos), introduzca los ajustes de la biblioteca de scripts de marco .NET. Para ello, introduzca la ruta empezando por el directorio root del dominio precedido por la barra oblicua en el campo Ruta a la librería de scripts de Microsoft o haga clic en el icono de la carpeta situado al lado del campo Ruta a la librería de scripts de Microsoft y localice la ubicación deseada.
 - Para iniciar la auto instalación de archivos que contengan scripts a la ubicación indicada, seleccione la casilla Instalar. Si los archivos ya existen en la ubicación se sobrescribirán.
- 9** Establezca los parámetros de sesión de cliente en el campo **Ajustes de Sesión** :
- Para establecer el modo de autenticación por defecto para las aplicaciones, seleccione el elemento apropiado de la lista **Modo de Autenticación** . Si está usando cualquier tipo de autenticación IIS, el modo de autenticación Windows debe estar seleccionado.
 - Para establecer el tiempo que una sesión puede estar inactiva antes de abandonarla, introduzca el número de minutos en el campo **Tiempo muerto de la sesión** .
- 10** Haga clic en **ACEPTAR** para aplicar todos los cambios.

Nota: Parallels Plesk Panel soporta configuraciones separadas para distintas versiones del marco .NET (1.1.x y 2.0.x).




Configurando ASP.NET para Directorios Virtuales

Para mejorar el rendimiento de las aplicaciones web basadas en ASP.NET, Parallels Plesk Panel permite el uso de ajustes individuales de marco .NET para cada uno de los directorios virtuales.


➤ *Para configurar ASP.NET para un directorio virtual:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web.
- 3 Vaya al directorio deseado.
- 4 Haga clic en Ajustes de ASP.NET.
- 5 Configure las cadenas que determinan los datos de conexión de la base de datos para las aplicaciones ASP.NET que usen bases de datos. Esta opción sólo está disponible para ASP.NET 2.0.x.

Cuando abra la página de configuración de ASP.NET por primera vez, se mostrarán parámetros de conexión de muestra con construcciones comunes. Puede eliminarlas o indicar sus propias cadenas.

- Para añadir una cadena, introduzca los datos en los campos Nombre y Parámetros de Conexión y haga clic en  situado al lado de estos.
 - Para eliminar una cadena, haga clic en  situado a su lado.
- 6 En el campo Ajustes de Error Personalizados configure mensajes de error que serán devueltos por las aplicaciones ASP.NET:
 - Para establecer el modo de mensajes de error personalizados, seleccione la opción adecuada dentro del menú Modo de error Personalizado :
 - Activo - los mensajes de error personalizados están activados.
 - Inactivo - los mensajes de error personalizados están desactivados y se muestran los errores detallados.
 - SóloRemoto - los mensajes de error personalizados sólo se muestran a los clientes remotos, y los errores ASP.NET se muestran al servidor local.
 - Para añadir un nuevo mensaje de error personalizado (que se aplicará a no ser que el modo Inactivo esté seleccionado), introduzca los valores en los campos Código de Estado y URL de Redireccionamiento y haga clic en .
 - Código de Estado define el código de estado HTTP resultando en el redireccionamiento a la página de error.
 - URL del Redireccionador define la dirección web de la página de error que muestra al cliente la información acerca del error.

Debido a posibles conflictos, no puede añadir ningún mensaje de error personalizado con un código de error ya existente, pero puede redefinir la URL del código existente.

- Para eliminar de la lista un mensaje de error personalizado, haga clic en  situado a su lado.

7 Configurar ajustes de compilación en el campo Compilación y Depuración :

- Para determinar el lenguaje de programación a usar por defecto en archivos dinámicos de compilación, seleccione una entrada de la lista Lenguaje por defecto de la página .
- Para activar la compilación de binarios al detalle, deje la casilla Activar depuración deseleccionada.
- Para activar la compilación de binarios de depuración, seleccione la casilla Activar depuración. En este caso, los fragmentos de código fuente que contengan errores se mostrarán como mensajes de diagnóstico de página.

Nota. Cuando ejecute aplicaciones en modo de depuración, se producirá un elevado rendimiento y/o memoria. Le recomendamos usar el modo depuración cuando analice una aplicación. Asimismo también le recomendamos desactivarlo antes de desplegar la aplicación en el escenario de producción.

8 Configure los ajustes de codificación para aplicaciones ASP.NET en la sección Ajustes de Globalización :

- Para establecer una codificación adoptada para todas las peticiones entrantes, introduzca un valor de codificación en el campo Codificación para Peticiones (por defecto es utf-8).
- Para establecer una codificación adoptada para todas las respuestas, introduzca un valor de codificación en el campo Codificación para Respuestas (por defecto es utf-8).
- Para establecer una codificación a usar por defecto para transferir archivos .aspx, .asmx y .asax , introduzca un valor de codificación en el campo Codificación de Archivos (por defecto es Windows-1252).
- Para establecer un cultivo a usar por defecto para procesar peticiones entrantes web, seleccione los elementos deseados de la lista Cultivos .
- Para establecer un cultivo a usar por defecto cuando se procesen búsquedas de recursos dependientes de traducción, seleccione los elementos deseados de la lista Cultivo UI .

9 En el campo Seguridad de Acceso por Código establezca un nivel de seguridad de acceso con código para las aplicaciones ASP.NET.

El nivel de seguridad CAS es una zona de seguridad a la que se le asigna la ejecución de aplicaciones y que define a qué recursos de servidor tiene acceso las distintas aplicaciones.

Importante. Cuando a un ensamblado se le asigna un nivel demasiado bajo, este no funciona correctamente. Si desea más información acerca de los niveles de permisos vaya a http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/THCMCh09.asp?frame=true#c09618429_010.

10 En el campo Ajustes de Biblioteca de Scripts active el uso de scripts auxiliares. En el caso que los controles de validación web sean usados en su sitio web, es necesario indicar los ajustes de la librería de scripts. Esta opción sólo está disponible para ASP.NET 1.1.x.

- Si necesita usar scripts auxiliares (especialmente scripts que desplieguen objetos para validar datos), introduzca los ajustes de la biblioteca de scripts de marco .NET. Para ello, introduzca la ruta empezando por el directorio root del dominio precedido por la barra oblicua en el campo Ruta a la librería de scripts de Microsoft o haga clic en el icono de la carpeta situado al lado del campo Ruta a la librería de scripts de Microsoft y localice la ubicación deseada.
- Para iniciar la auto instalación de archivos que contengan scripts a la ubicación indicada, seleccione la casilla Instalar . Si los archivos ya existen en la ubicación se sobrescribirán.

11 Establezca los parámetros de sesión de cliente en el campo Ajustes de Sesión :

- Para establecer el modo de autenticación por defecto para las aplicaciones, seleccione el elemento apropiado de la lista Modo de Autenticación . Si está usando cualquier tipo de autenticación IIS, el modo de autenticación Windows debe estar seleccionado.
- Para establecer el tiempo que una sesión puede estar inactiva antes de abandonarla, introduzca el número de minutos en el campo Tiempo muerto de la sesión .

12 Haga clic en ACEPTAR para aplicar todos los cambios.

Nota: Parallels Plesk Panel soporta configuraciones separadas para distintas versiones del marco .NET (1.1.x y 2.0.x).

Restaurando la Configuración por Defecto de ASP.NET

➤ *Para restaurar la configuración por defecto de ASP.NET:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Ajustes ASP.NET dentro del grupo Alojamiento .
- 3 Haga clic en Establecer por Defecto.
- 4 Confirme la restauración y haga clic en ACEPTAR.

Cambiando la Versión del Marco .NET de los Dominios

Como Parallels Plesk Panel soporta las versiones 1.1.x y 2.0.x del marco .NET , puede escoger la versión usada por cada uno de sus dominios.

➤ *Para cambiar la versión del marco .NET usada por un dominio:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Ajustes ASP.NET dentro del grupo Alojamiento .
- 3 Haga clic en Cambiar Versión dentro del grupo Herramientas . Si no ve este botón significará que sólo hay disponible una versión del marco .NET. En el campo Versión del Marco puede ver el número de versión.
- 4 Seleccione el número de versión que desee y haga clic en ACEPTAR.
- 5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Alternativamente, en su página de inicio puede hacer clic en el nombre de dominio que desee, luego en Configuración y seleccionar la versión del marco .NET en el menú desplegable Soporte Microsoft ASP.NET .

Cambiando la Versión del Marco .NET de Directorios Virtuales

Para poder la ejecución de aplicaciones ASP.NET que usen distintas versiones en un mismo dominio, Parallels Plesk Panel permite configurar la versión de marco a nivel de directorio (web) , donde se despliegan las aplicaciones.

➤ *Para escoger la versión del marco .NET de un directorio (web) virtual:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
- 3 Introduzca el directorio web deseado y haga clic en Ajustes ASP.NET dentro del grupo Herramientas .
- 4 Seleccione la versión del marco.NET que desee y modifique los ajustes a su conveniencia.
- 5 Haga clic en ACEPTAR.

Configurando la Versión PHP de un Dominio

➤ *Para configurar la versión PHP de un dominio:*

- 1 En su página de inicio seleccione el nombre de dominio deseado de la lista.
- 2 Haga clic en Ajustes PHP.
- 3 Seleccione la versión de PHP que desee y haga clic en ACEPTAR.

Desplegando Bases de Datos

Si su servidor web incorpora aplicaciones de proceso de datos o está diseñado para generar páginas web de manera dinámica necesitará una base de datos para almacenar y recuperar los datos. Puede crear una nueva base de datos para su sitio o importar los datos desde su servidor de base de datos MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL.

En esta sección:

Creando o Importando una Base de Datos.....	69
Creando Cuentas de Usuario de Base de Datos.....	70
Cambiando la Contraseña del Usuario de la Base de Datos.....	70
Eliminando Cuentas de Usuario de la Base de Datos.....	71
Eliminando Bases de Datos.....	71

Creando o Importando una Base de Datos

➤ *Para crear una base de datos nuevo en su cuenta de alojamiento:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos y haga clic en Añadir Base de Datos Nueva.
- 2 Introduzca un nombre para la nueva Base de Datos.
Le recomendamos que escoja un nombre que empiece con un símbolo del alfabeto latino y que sólo contenga símbolos alfanuméricos y subrayados (hasta 64 símbolos).
- 3 Seleccione el tipo de base de datos que va a usar: MySQL PostgreSQL o Microsoft SQL Server.
- 4 Seleccione el servidor de base de datos del tipo seleccionado en la lista. Haga clic en ACEPTAR.
- 5 Para configurar las credenciales del administrador de la base de datos haga clic en Añadir Nuevo Usuario de Base de Datos .
- 6 Introduzca el nombre de usuario y contraseña que usará para acceder a los contenidos de esta base de datos.
- 7 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para importar una base de datos existente:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos y haga clic en Añadir Base de Datos Nueva.
- 2 Introduzca un nombre para la nueva Base de Datos. Le recomendamos que escoja un nombre que empiece con un símbolo del alfabeto latino y que sólo contenga símbolos alfanuméricos y subrayados (hasta 64 símbolos).
- 3 Seleccione el tipo de base de datos que va a usar: MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server. Haga clic en ACEPTAR.
- 4 Para configurar las credenciales del administrador de la base de datos haga clic en Añadir Nuevo Usuario de Base de Datos .
- 5 Introduzca el nombre de usuario y contraseña que usará para acceder a los contenidos de esta base de datos. Haga clic en ACEPTAR.
- 6 Haga clic en el icono DB WebAdmin en el grupo Herramientas. En una ventana independiente se abrirá un interfaz a la herramienta de gestión de base de datos phpMyAdmin, phpPgAdmin o ASPEnterpriseManager.

Si tiene una base de datos MySQL:

1. Haga clic en Ventana de consulta situado en el marco izquierdo, luego haga clic en la pestaña Importar archivos,

2. Seleccione el archivo de texto que contiene los datos y haga clic en Ir.
3. Haga clic en el enlace Insertar datos desde archivo de texto.

Si tiene una base de datos MS SQL:

1. Haga clic en el nombre de su base de datos en el marco izquierdo
2. Haga clic en Consultar.
3. Copie el texto de su script en el área de texto y haga clic en Ejecutar Consulta.

Si desea gestionar sus bases de datos y sus contenidos, use su cliente MySQL, PostgreSQL o Microsoft SQL Server favorito o la herramienta de gestión de bases de datos basada en Web que encontrará en Parallels Plesk Panel (Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de base de datos* > DB WebAdmin).

Creando Cuentas de Usuario de Base de Datos

Si colabora con otras personas en la gestión de un sitio web y desea otorgarles acceso a la base de datos, debe crear cuentas de usuario para cada uno de ellos.

➤ *Para crear una cuenta de usuario de base de datos: :*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos* y haga clic en Añadir Nuevo Usuario de la Base de Datos.
- 2 Introduzca el nombre de usuario y contraseña que usará para acceder a los contenidos de esta base de datos. Haga clic en ACEPTAR.

Cambiando la Contraseña del Usuario de la Base de Datos

➤ *Para cambiar la contraseña de un usuario de base de datos:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos* > *nombre de usuario en la base de datos*.
- 2 Introduzca una nueva contraseña y haga clic en Aceptar.

Eliminando Cuentas de Usuario de la Base de Datos

- *Para eliminar una cuenta de usuario de la base de datos:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos*.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la cuenta de usuario que desea eliminar.
- 3 Haga clic en **X** Eliminar Seleccionadas. A continuación confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Eliminando Bases de Datos

- *Para eliminar una base de datos y sus contenidos:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de Datos.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la base de datos que desea eliminar.
Si la casilla aparece difuminada significa que la base de datos está siendo usada por una aplicación Web y sólo puede eliminarla si desinstalada dicha aplicación.
- 3 Haga clic en Eliminar.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Accediendo a Datos Desde Bases de Datos Externas (Alojamiento Windows)

Si desea acceder a los datos desde un sistema externo de gestión de base de datos, debe usar los controladores Open Database Connectivity (ODBC). Por ejemplo, puede instalar un controlador ODBC de Microsoft Access, creando una conexión a una base de datos Microsoft Access externa y hacer que sus aplicaciones web usen esta base de datos para guardar sus datos.

En esta sección:

Creando Conexiones a Bases de Datos Externas Instalando Nuevos Controladores ODBC.....	72
Cambiando los Ajustes de las Conexiones ODBC Existentes.....	72
Eliminando Conexiones a Bases de Datos Externas.....	73

Creando Conexiones a Bases de Datos Externas Instalando Nuevos Controladores ODBC

Para que sus aplicaciones web puedan usar las bases de datos externas para guardar los datos, debe crear conexiones a dichas bases de datos instalando los controladores ODBC necesarios.

➤ *Para instalar un nuevo controlador ODBC, creando una conexión a una base de datos externa:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Fuentes de Datos ODBC.
- 2 Haga clic en **Añadir nuevo DNS de ODBC**.
- 3 Indique el nombre de la conexión ODBC así como su descripción.
- 4 Seleccione el controlador en el campo **Controlador**.
- 5 Haga clic en **ACEPTAR**.
- 6 Seleccione las opciones deseadas en la pantalla de configuración del controlador. Generalmente debe indicar la ruta a la base de datos, las credenciales del usuario y otras opciones de conexión que varían en función del controlador seleccionado.
- 7 Haga clic en **Analizar** para verificar que la conexión funcione correctamente con los ajustes actuales. Haga clic en **Finalizar** para completar la creación.

Cambiando los Ajustes de las Conexiones ODBC Existentes

➤ *Para cambiar los ajustes de una conexión ODBC existente:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Fuentes de Datos ODBC.
- 2 Dentro de la lista, haga clic en el nombre de la conexión.
- 3 Cambie los ajustes.
- 4 Haga clic en **Analizar** para verificar que la conexión funcione correctamente con los ajustes actuales. Haga clic en **Finalizar** para guardar los cambios.

Eliminando Conexiones a Bases de Datos Externas

- *Para eliminar una conexión ODBC redundante:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Fuentes de Datos ODBC.
 - 2 Seleccione la casilla correspondiente a la conexión que desea eliminar.
 - 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionadas, confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Configurando Nombres de Fuente de Datos para Adobe ColdFusion (Alojamiento Windows)

Si está usando Adobe ColdFusion, puede configurar los nombres de las fuentes de datos (DSNs) para ColdFusion a través de Parallels Plesk Panel. Los nombres de fuentes de datos permiten a sus aplicaciones web ColdFusion usar bases de datos remotas y locales para procesar y guardar información de las aplicaciones.

En esta sección:

Creando un Nombre de Fuente de Datos Nuevo.....	74
Cambiando Ajustes del Nombre de la Fuente de Datos	74
Eliminando un DSN.....	75


Creando un Nombre de Fuente de Datos Nuevo

- *Si desea crear un nuevo Nombre de Fuente de Datos para Adobe ColdFusion en un dominio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > DSN de ColdFusion y haga clic en Añadir Nuevo DSN de ColdFusion.
 - 2 Indique el nombre de la fuente de datos y seleccione el controlador para esta fuente en el menú Controlador. Haga clic en Siguiente >>.
 - 3 Seleccione las opciones deseadas en la pantalla de configuración del controlador. Generalmente debe indicar la ruta a la base de datos, las credenciales del usuario y otras opciones de conexión que varían en función del controlador seleccionado. Si desea más información acerca de las opciones de configuración de controladores, consulte la documentación de Adobe ColdFusion.
 - 4 Haga clic en Aceptar para finalizar.

Cambiando Ajustes del Nombre de la Fuente de Datos

- *Si desea cambiar los ajustes de un nombre de fuente de datos para Adobe ColdFusion en un dominio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > DSN de ColdFusion y haga clic en el nombre de la fuente de datos de la lista.
 - 2 Indique el nombre de la fuente de datos y seleccione el controlador para esta fuente en el menú Controladores. Haga clic en Siguiente >>.
 - 3 Seleccione las opciones deseadas en la pantalla de configuración del controlador. Generalmente debe indicar la ruta a la base de datos, las credenciales del usuario y otras opciones de conexión que varían en función del controlador seleccionado. Si desea más información acerca de las opciones de configuración de controladores, consulte la documentación de Adobe ColdFusion.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.


Eliminando un DSN

- *Para eliminar una conexión DSN de ColdFusion redundante:*
- 1** Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > DSN de ColdFusion.
- 2** Seleccione la casilla correspondiente a la conexión DSN que desea eliminar.
- 3** Haga clic en  Eliminar Seleccionadas, confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Instalando Aplicaciones

Para mejorar las prestaciones de su sitio Web, como libros de invitados, foros, contadores de visitas, galerías de fotos y soluciones ecommerce, puede instalar las aplicaciones respectivas desde el application vault del panel de control (Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web). El número y la variedad de aplicaciones varía en función de la política de su proveedor y de su plan de alojamiento.

➤ *Para instalar una aplicación en su sitio:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Aplicaciones Web. Se le mostrará una lista de aplicaciones instaladas en su sitio.
- 2 Haga clic en Añadir Nueva Aplicación dentro del grupo Herramientas .
- 3 En el menú situado a la izquierda, seleccione la categoría a la que pertenece la aplicación.
- 4 Seleccione la aplicación en la lista y haga clic en  Instalar.
- 5 Algunas aplicaciones mostrarán un acuerdo de licencia. Lea el acuerdo detenidamente y si está de acuerdo seleccione la casilla Estoy de acuerdo y Siguiente >>.
- 6 Indique si desea crear un hipervínculo hacia la aplicación y situarlo en el panel de control.
- 7 Indique las preferencias de instalación así como cualquier otra información necesaria para la aplicación (los requisitos variarán en función de la aplicación). Haga clic en <>>Instalar
- 8 Si ha decidido crear un botón de hipervínculo dentro del panel de control, indique sus propiedades:
 - Introduzca el texto a mostrar en la casilla de Etiqueta del botón.
 - Seleccione la ubicación de este botón. Para situarlo en la pantalla de administración de dominio (Dominios > *nombre de dominio*) y seleccione el valor Página de Administración del Dominio y ubicación. Para situarlo en el marco izquierdo (panel de navegación) de su panel de control, seleccione el valor Panel de Navegación.
 - Indique la prioridad del botón. Los botones que crea se situarán en el panel de control de acuerdo con la prioridad definida por usted: a número más bajo – más prioridad. Los Botones se sitúan en orden de izquierda a derecha.
 - Para usar una imagen como fondo de botón, introduzca la ruta a su ubicación o haga clic en Examinar para buscar el archivo. Para situar un botón en el panel de control recomendamos que use una imagen GIF o JPEG de 16x16 píxeles, si desea situarlo en el marco principal debe ser una imagen GIF o JPEG de 32x32 píxeles GIF o JPEG.
 - Introduzca el hipervínculo a adjuntar dentro de Casilla URL.
 - Usando las casillas, indique si desea incluir datos como id del dominio o nombre del dominio y o a la URL. Estos datos pueden usarse para procesar aplicaciones web externas.

- En el campo entrada Contenidos de recomendaciones de ayuda por contexto introduzca la recomendación que desea que se muestre cuando pase el ratón por encima del botón.
- Si desea que se abra la URL de destino en el marco de la derecha del panel de control , seleccione la casilla Abrir URL en el Panel de Control. En caso contrario deje esta casilla sin marcar y la URL se abrirá en una ventana aparte del navegador.
- Si desea que el botón sea visible para los propietarios de dominio así como para sus usuarios de email con acceso al panel de control, marque la casilla Visible para todos los sub-logins .


9 Haga clic en Aceptar para completar la creación.

Ahora la aplicación está instalada y puede introducirla en las páginas web de su sitio, por ejemplo, en su página de inicio. Si no lo hace usted y sus usuarios tendrán que introducir la URL para acceder a esta aplicación, que puede ser demasiado larga para recordar.

➤ *Para acceder al interfaz web de una aplicación, puede:*

- En su navegador, introduzca la URL. Por ejemplo: <http://your-domain.com/forum/>.
- Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web y haga clic en el icono , correspondiente a la aplicación deseada.
- Si, durante la instalación de una aplicación, desea añadir un botón de hipervínculo a su Parallels Plesk Panel, en la pantalla de administración de dominio o en el panel de navegación haga clic en el botón (Dominios> *nombre del dominio*).

➤ *Si desea reconfigurar una aplicación, cambiar la contraseña del administrador de la aplicación o instalar una llave de licencia para una aplicación comercial:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Aplicaciones Web.
- 2 Haga clic en el icono  correspondiente a la aplicación.


➤ *Para actualizar una aplicación (si está disponible en el servidor):*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Aplicaciones Web.
- 2 Haga clic en el correspondiente acceso directo en la columna U.

➤ *Para desinstalar una aplicación:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web y seleccione la casilla correspondiente a la aplicación que ya no necesita.
- 2 Haga clic en Eliminar , confirme la eliminación y haga clic en Aceptar. Se desinstalará la aplicación y sus bases de datos del servidor.

Si desea que una determinada aplicación Web se inicie cuando alguien visite el sitio, puede hacerlo creando una aplicación de dominio por defecto.

- *Para definir una aplicación como defecto para un dominio (disponible sólo para alojamiento Windows):*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Aplicaciones Web.
 - 2 Seleccione la casilla correspondiente a la Aplicación Web que desea establecer como defecto y haga clic en  Defecto. Haga clic en ACEPTAR para confirmar.

Ahora, cuando un usuario visite el sitio, será redireccionado a las páginas de la aplicación Web por defecto.

En esta sección:

Instalando Aplicaciones Java.....	79
Instalando Aplicaciones Web ASP.NET (Alojamiento Windows).....	80
Instalando Aplicaciones Web Ruby (Alojamiento Linux).....	82

Instalando Aplicaciones Java

Puede instalar paquetes de aplicación Java Web en formato WAR. Estas aplicaciones Java no se distribuyen con Parallels Plesk Panel, por lo que debe obtenerlas de forma separada.

➤ *Para instalar una aplicación Web Java:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Java y haga clic en Activar.

Esto iniciará el servicio Tomcat, que proporciona un entorno adecuado para que el código Java se ejecute juntamente con un servidor web.




- 2 Haga clic en Instalar Nueva Aplicación.
- 3 Indique la ruta al paquete de aplicación que desea instalar (puede tratarse de un paquete de aplicación en formato WAR guardado en el disco duro del equipo) o haga clic en Examinar para localizarlo y haga clic en Aceptar.

Ahora la aplicación ya está instalada y se añade la entrada respectiva a la lista de aplicaciones Java instaladas (Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Java).

➤ *Para acceder al interfaz web de una aplicación Java Web, puede:*

- Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Aplicaciones Java y haga clic en un hipervínculo de la columna Ruta.
- En su navegador, introduzca la URL. Por ejemplo: <http://your-domain.com:9080/storefront/>.

➤ *Para detener, iniciar o reiniciar una aplicación Java Web:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Java. Se le mostrará una lista de aplicaciones.
- 2 Localice una aplicación dentro de la lista y use los iconos de la parte derecha de la misma para realizar las operaciones que desee:
 - Para iniciar una aplicación haga clic en el icono .
 - Para detener una aplicación haga clic en el icono .
 - Para reiniciar una aplicación haga clic en el icono .

➤ *Para desinstalar una aplicación Web Java:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Java.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la aplicación que desea eliminar. Haga clic en Eliminar, confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Se desinstalará la aplicación y sus bases de datos del servidor.

Instalando Aplicaciones Web ASP.NET (Alojamiento Windows)


Además de las aplicaciones del Application Vault y de las Aplicaciones Java Web, puede instalar paquetes de aplicación Web ASP.NET ofrecidos por Parallels Plesk Panel.

➤ *Para instalar una aplicación en su sitio:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web > Aplicaciones ASP.NET 1.1.

Se mostrará una lista de aplicaciones web ASP.NET 1.1 instaladas en su sitio.


2 Haga clic en Instalar Aplicación Nueva en el grupo Herramientas. Se le mostrará una lista de aplicaciones Web disponibles para instalar. Para indicar la aplicación que desea instalar, seleccione la casilla correspondiente a la aplicación.

3 Haga clic en  Instalar.


4 Indique la carpeta de dominio donde debe instalarse la aplicación, el nombre de la base de datos de la aplicación y haga clic en Instalar.

Ahora la aplicación está instalada y puede introducirla en las páginas web de su sitio, por ejemplo, en su página de inicio. Si no lo hace usted y sus usuarios tendrán que introducir la URL para acceder a esta aplicación, que puede ser demasiado larga para recordar.

➤ *Para acceder al interfaz web de una aplicación, puede:*

- En su navegador, introduzca la URL. Por ejemplo: <http://your-domain.com/forum/>.
- Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web > Aplicaciones ASP.NET 1.1 y haga clic en el icono , correspondiente a la aplicación.

➤ *Para reconfigurar una aplicación o cambiar la contraseña del administrador de la misma:*

Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web > Aplicaciones ASP.NET 1.1 y haga clic en el icono , correspondiente a la aplicación.

➤ *Para desinstalar una aplicación:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web > Aplicaciones ASP.NET 1.1 y seleccione la casilla correspondiente a la aplicación que ya no desea seguir teniendo.


2 Haga clic en Eliminar. Se desinstalará la aplicación y sus bases de datos del servidor.

Si desea que una determinada aplicación Web se inicie cuando alguien visite el sitio, puede hacerlo creando una aplicación de dominio por defecto.

➤ *Para establecer que una aplicación sea la aplicación por defecto de un dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Aplicaciones Web > Aplicaciones ASP.NET 1.1.

Se mostrará una lista de los paquetes de aplicación instalados en el sitio.

- 2 Seleccione la casilla que corresponde al paquete de aplicación que desea establecer como defecto y haga clic en  Defecto. Haga clic en Aceptar para confirmar la creación de la aplicación web por defecto.

Ahora, cuando un usuario visite el sitio, será redireccionado a las páginas de la aplicación Web por defecto.

Instalando Aplicaciones Web Ruby (Alojamiento Linux)

En su sitio puede instalar aplicaciones Web personalizadas desarrolladas en el lenguaje de programación Ruby.

➤ *Para instalar en su sitio una aplicación escrita en Ruby:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web.
- 2 Seleccione las casillas CGI y FastCGI y haga clic en ACEPTAR.
- 3 Conéctese a su cuenta FTP, cambie al directorio `/httpdocs` y cree un subdirectorio donde residirán los archivos de la aplicación. A este directorio lo llamaremos `your_application`.
- 4 Cargue los archivos de la aplicación al directorio `httpdocs/<your_application>`.
- 5 Localice el archivo `readme` en el directorio de la aplicación. Siga las indicaciones que encontrará en este archivo para instalar la aplicación. Tenga en cuenta que puede que se requiera la instalación de más módulos Ruby o de componentes de sistema operativo. En este caso, contacte con su proveedor de servicios de alojamiento o con el administrador del servidor para obtener asistencia.

- 6 Acceda al shell del servidor sobre SSH y emite el comando `cd /<path_to_virtual_hosts>/<your_domain_name>/httpdocs; mv <your_application> <your_application>.real; ln -s <your_application>.real/public <your_application>`

donde `<path_to_virtual_hosts>` es la ruta al directorio que incluye los archivos de configuración del host virtual, `<your_domain_name>` es el nombre de su dominio y `<your_application>` es el directorio donde se encuentra la aplicación Ruby.

Si no tiene acceso al shell del servidor, pida al administrador de su servidor o a su proveedor de servicios de alojamiento que realice esta acción por usted.

- 7 Cree un archivo denominado `.htaccess` en el directorio `<your_domain_name>/httpdocs/<your_application>/public`, ábralo con un editor de texto y añada las siguientes líneas al archivo:

```
AddHandler fcgid-script .fcgi
Options +FollowSymLinks +ExecCGI
RewriteEngine On
RewriteBase /<your_application>
RewriteRule ^$ index.html [QSA]
RewriteRule ^([\^.]*)$ $1.html [QSA]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(\.*)$ dispatch.fcgi [QSA,L]
ErrorDocument 500 "<h2>Application error</h2>Rails application failed to start properly"
```

- 8 Guarde el archivo.

- 9 Compruebe que ha indicado correctamente la ruta al interpretador Ruby en el archivo `public/dispatch.fcgi`: emita los comandos `head -n1 dispatch.fcgi` y `which ruby`. Ambos comandos deben devolver valores idénticos.

Ahora se podrá acceder a la aplicación Web en la siguiente URL: http://your-domain.com/your_application.

Usando un Inventario de Aplicación IIS

El Inventario de Aplicación IIS contiene todas las aplicaciones web de sus dominios. Si su proveedor de servicios le ha ofrecido un inventario de aplicación IIS dedicada, esto le permite disponer de un nivel de aislamiento entre las aplicaciones web usadas por sus dominios y las aplicaciones web usadas por otros propietarios de dominio que alojan sus sitios web en el mismo servidor. Como cada inventario de aplicación se ejecuta de forma independiente, los errores en un inventario de aplicación no afectarán a las aplicaciones que se estén ejecutando en otros inventarios de aplicación.

Una vez active el inventario de aplicación, este será usado por todas las aplicaciones web de sus dominios.

Para detener todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el inventario de aplicación haga clic en Inventario de Aplicación IIS dentro de su página de inicio y luego haga clic en Configurar.

Para iniciar todas las aplicaciones en el inventario de aplicación, haga clic en Inventario de Aplicación IIS dentro de su página de inicio y luego en Iniciar.

Para reiniciar todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el inventario de aplicación haga clic en Inventario de Aplicación IIS dentro de su página de inicio y luego en Reciclar. Esto puede resultar útil en el caso que se sepa que algunas aplicaciones tienen pérdida de memoria o no sean estables después de un periodo largo de ejecución.

En esta sección:

Configurando un Inventario de Aplicación IIS	84
Desactivando el Inventario de Aplicación IIS	84

Configurando un Inventario de Aplicación IIS

- *Para activar un inventario de aplicación IIS para un dominio:*
 - 1 En su página de inicio seleccione un dominio de la lista.
 - 2 Haga clic en Inventario de Aplicación IIS.
 - 3 Haga clic en Activar .
 - 4 Para limitar la cantidad de recursos de CPU que el inventario de aplicación del dominio puede utilizar, seleccione la casilla Activar monitorización del CPU e indique un número (en porcentajes) dentro del campo Uso máximo del CPU (%) .
 - 5 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para activar el inventario de aplicación IIS para todos sus dominios:*
 - 1 En su página de inicio haga clic en Inventario de Aplicación IS.
 - 2 Haga clic en Activar .
 - 3 Para limitar la cantidad de recursos de CPU que el inventario de aplicación puede utilizar para todos sus dominios, seleccione la casilla Activar monitorización del CPU e indique un número (en porcentajes) dentro del campo Uso máximo del CPU (%) .
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Desactivando el Inventario de Aplicación IIS

- *Para desactivar el inventario de aplicación IIS para un dominio:*
 - 1 En su página de inicio seleccione un dominio de la lista.
 - 2 Haga clic en Inventario de Aplicación IIS.
 - 3 Haga clic en Desactivar .
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para desactivar el inventario de aplicación IIS para todos sus dominios:*
 - 1 En su página de inicio haga clic en Inventario de Aplicación IS.
 - 2 Haga clic en Desactivar .
 - 3 Haga clic en ACEPTAR.

Protegiendo Sitios Web

Este capítulo describe las medidas de seguridad para proteger los sitios Web alojados por usted.

En esta sección:

Protegiendo las Transacciones de E-commerce con Encriptación Secure Sockets Layer	86
Restringiendo el Uso de Ancho de Banda para Sitios	94
Restringiendo la Cantidad de Conexiones Web Simultáneas de los Sitios	94
Protegiendo Sitios frente a Robo de Ancho de Banda (Alojamiento Windows)	95
Restringiendo el Acceso a Recursos del Servidor Web con Contraseña	95
Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Linux)...	98
Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Windows)	99

Protegiendo las Transacciones de E-commerce con Encriptación Secure Sockets Layer

Si usted realiza negocios e-commerce, necesitará proteger las transacciones entre sus clientes y su sitio. Para evitar el robo de datos importantes como números de tarjetas de crédito u otras informaciones personales, debe usar el protocolo Secure Sockets Layer, que encripta todos los datos y los transfiere de forma segura a través de una conexión SSL. Incluso en el caso que alguien interceptara los datos con fines malévolos, no podría descifrarlos ni usarlos.

Para implementar un protocolo Secure Sockets Layer en su servidor web, debe adquirir un certificado SSL por parte de un vendedor reconocido (denominados Autoridades de Certificación) e instalarlo en su sitio. Para activar la protección SSL, debe alojar su sitio en una dirección IP dedicada, no compartida con otros sitios web.

Existen numerosas autoridades de certificación. Cuando escoja una, tenga en cuenta la reputación y credibilidad del mismo. Para realizar una elección correcta le ayudará mucho saber cuánto tiempo llevan en el negocio y cuántos clientes tienen.

Su Parallels Plesk Panel proporciona facilidades de comprar de certificados SSL de Comodo, GeoTrust, Inc y GoDaddy.

En esta sección:

Obteniendo e Instalando Certificados SSL de Comodo, GeoTrust, Inc. o GoDaddy	87
Obteniendo e Instalando Certificados SSL de otras Autoridades de Certificación	89
Creando e Instalando Certificados SSL Gratuitos Autofirmados	91
Desinstalando un Certificado de su Sitio	92
Usando Certificados SSL Compartido por Otro Dominio (Sólo Alojamiento Windows)	93

Obteniendo e Instalando Certificados SSL de Comodo, GeoTrust, Inc. o GoDaddy

- *Para adquirir un certificado SSL a través de la tienda online MyPleskCom y así proteger su sitio:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL. Se le mostrará una lista de los certificados SSL existentes en su repositorio.
 - 2 Haga clic en Añadir Certificado SSL.
 - 3 Indique las propiedades del certificado:
 - Nombre del certificado. Este le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
 - Nivel de Encriptación. Escoja el nivel de encriptación para su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
 - Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.
 - Indique el nombre de dominio para el que ha adquirido el certificado SSL. Debe ser un nombre de dominio completamente cualificado.
Ejemplo: www.your-domain.com.
 - Introduzca la dirección de email del administrador de dominio.
 - 4 Asegúrese que toda la información que ha proporcionado es correcta ya que será usada para generar su clave privada.
 - 5 Haga clic en Comprar Certificado SSL. Se generará su clave privada así como la petición de certificado firmada — no los elimine. Se abrirá la página de acceso de MyPlesk.com en una ventana nueva del navegador.
 - 6 Regístrese o acceda a una cuenta existente de MyPlesk.com y se le guiará paso a paso por el proceso de adquisición del certificado.
 - 7 Seleccione el tipo de certificado que desea comprar.
 - 8 Haga clic en Proceder con la Compra y realice el pedido del certificado. En la casilla desplegable Email Aprobador seleccione el Email Aprobador correcto.
 - 9 El email aprobador es una dirección de email que puede confirmar que se ha solicitado un certificado para un nombre de dominio concreto por parte de una persona autorizada.
 - 10 Una vez se haya procesado la petición del certificado se le enviará una confirmación por email. Una vez usted la haya confirmado, se le enviará el certificado SSL a su email.
 - 11 Cuando reciba el certificado SSL guárdelo en su red o máquina local.
 - 12 Vuelva al repositorio de Certificados SSL (Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL).

13 Haga clic en el botón Examinar del medio de la página y navegue hasta la ubicación del certificado guardado. Selecciónelo y haga clic en Enviar Archivo. Esto cargará e instalará el certificado contra la correspondiente clave privada.

14 Vuelva a la pantalla de administración de su dominio (Dominios > *nombre de dominio*) y haga clic en Ajustes de Alojamiento Web.

15 En el menú Certificado, seleccione el certificado SSL que desea instalar.

Si no aparece el menú Certificado en la pantalla, significará que está en una cuenta de alojamiento compartido; así, necesitará actualizar su paquete de alojamiento y adquirir una dirección IP dedicada por parte de su proveedor de alojamiento.

16 Marque la casilla Soporte SSL y haga clic en ACEPTAR.

Obteniendo e Instalando Certificados SSL de otras Autoridades de Certificación

- *Para proteger su sitio con un certificado SSL de otras autoridades de certificación:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL. Se le mostrará una lista de los certificados SSL existentes en su repositorio.
 - 2 Haga clic en Añadir Certificado SSL.
 - 3 Indique las propiedades del certificado:
 - Nombre del certificado. Este le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
 - Nivel de Encriptación. Escoja el nivel de encriptación para su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
 - Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.
 - Indique el nombre de dominio para el que ha adquirido el certificado SSL. Debe ser un nombre de dominio completamente cualificado.
Ejemplo: www.your-domain.com.
 - Introduzca la dirección de email del administrador de dominio.
 - 4 Asegúrese que toda la información que ha proporcionado es correcta ya que será usada para generar su clave privada.
 - 5 Haga clic en Solicitar. Se generará su clave privada así como su petición de certificado firmada y se guardará en el repositorio.
 - 6 En la lista de certificados, haga clic en el nombre del certificado deseado. Se abrirá una página que muestra las propiedades del certificado.
 - 7 Encuentre la sección CSR en la página y copie el texto que empieza por la línea -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- y acaba con la línea -----END CERTIFICATE REQUEST----- al portapapeles.
 - 8 Vaya al sitio Web de la autoridad de certificación que emite el certificado SSL que desea adquirir y siga los enlaces de su sitio para iniciar el proceso de compra del certificado. Cuando se le pida que introduzca el texto CSR, copie los datos del portapapeles en el formulario online y haga clic en Continuar. La autoridad de certificación creará un certificado SSL de acuerdo con la información que usted haya indicado.
 - 9 Cuando reciba el certificado SSL guárdelo en su red o máquina local.
 - 10 Vuelva al repositorio de Certificados SSL (Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL).
 - 11 Haga clic en el botón Examinar del medio de la página y navegue hasta la ubicación del certificado guardado. Selecciónelo y haga clic en Enviar Archivo. Esto cargará e instalará el certificado contra la correspondiente clave privada.

12 Vuelva a la pantalla de administración de su dominio (Dominios > *nombre de dominio*) y haga clic en Ajustes de Alojamiento Web.

13 En el menú Certificado, seleccione el certificado SSL que desea instalar.

Si no aparece el menú Certificado en la pantalla, significará que está en una cuenta de alojamiento compartido; así, necesitará actualizar su paquete de alojamiento y adquirir una dirección IP dedicada por parte de su proveedor.

14 Marque la casilla Soporte SSL y haga clic en ACEPTAR.

Creando e Instalando Certificados SSL Gratuitos Autofirmados

Si no desea adquirir certificados SSL pero necesita proteger su sitio, puede crear un certificado autofirmado e instarlo en su servidor web. Esto le proporcionará encriptación de datos; de todas formas, los navegadores de sus clientes mostrarán avisos advirtiéndolo del hecho de disponer de un certificado no emitido por una autoridad reconocida. Por esta razón no recomendamos este tipo de certificado, ya que además no proporcionarán confianza a sus clientes y las ventas online pueden verse afectadas por este motivo.

➤ *Para proteger su sitio con un certificado autofirmado:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL. Se le mostrará una lista de los certificados SSL existentes en su repositorio.

2 Haga clic en Añadir Certificado SSL.

3 Indique las propiedades del certificado:

- Nombre del certificado. Este le ayudará a identificar este certificado en el repositorio.
- Nivel de Encriptación. Escoja el nivel de encriptación para su certificado SSL. Le recomendamos que escoja un valor superior a 1024 bits.
- Indique su ubicación y el nombre de la organización. Los valores introducidos no deben exceder los 64 símbolos permitidos.
- Indique el nombre de dominio para el que ha generado el certificado SSL. Por ejemplo: www.your-domain.com.
- Introduzca la dirección de email del propietario del dominio.

4 Haga clic en Auto firmado. Se generará su certificado y se almacenará en el repositorio.


5 Vuelva a la pantalla de administración de su dominio (Dominios > *nombre de dominio*) y haga clic en Ajustes de Alojamiento Web.

6 Seleccione el certificado SSL auto firmado en el menú Certificado.

Si no aparece el menú Certificado en la pantalla, significará que está en una cuenta de alojamiento compartido; así, necesitará actualizar su paquete de alojamiento y adquirir una dirección IP dedicada por parte de su proveedor de alojamiento.

7 Marque la casilla Soporte SSL y haga clic en ACEPTAR.

Desinstalando un Certificado de su Sitio

- *Para desinstalar un certificado de su sitio y desactivar la protección SSL:*
- 1** Asegúrese que el certificado que desea eliminar no está siendo usado en este momento.
- 2** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web. El menú Certificado muestra el certificado SSL usado en este momento.
- 3** Si el certificado que desea eliminar está siendo usado, antes debe liberarlos: en la casilla desplegable Certificado seleccione otro certificado y haga clic en Aceptar.
- 4** Elimine el certificado del repositorio.
- 5** Para eliminar el certificado del repositorio de forma permanente, vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Certificados SSL.
- 6** Marque la casilla que corresponda con el certificado que desea eliminar y haga clic en  Eliminar Seleccionados.
- 7** Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.
- 8** Desactive el soporte SSL si ya no lo necesita: Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web.
- 9** Deseleccione la casilla Soporte SSL y haga clic en ACEPTAR.

Usando Certificados SSL Compartido por Otro Dominio (Sólo Alojamiento Windows)

SSL compartido es una forma de proteger el acceso al sitio con SSL (Secure Sockets Layer) sin tener que adquirir su propio certificado SSL. De hecho, los sitios web que utilizan SSL compartido están usando un certificado compartido de otro dominio. El dominio que comparte el certificado SSL con otros se denomina Dominio SSL Maestro.

Nota: Para poder usar el SSL, el Dominio SSL Maestro debe estar configurado o bien por el administrador de su servidor o bien por usted desde otro dominio, en caso de que tenga los permisos necesarios para hacerlo.

➤ *Si desea configurar el Dominio SSL Maestro y activar SSL compartido para sus dominios:*

- 1 En su página de inicio, haga clic en SSL Compartido.
- 2 Seleccione la casilla Activar SSL compartido.
- 3 Seleccione el nombre de dominio deseado. En la lista sólo se presentarán sus dominios que tengan SSL activado.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.
- 5 Ahora debe crear los enlaces SSL compartido para cada dominio que necesite protección SSL: Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > SSL Compartido.
- 6 Seleccione la casilla Activar SSL compartido.
- 7 Indique el nombre del directorio virtual. Se creará el directorio virtual con el nombre indicado en el Dominio SSL Maestro. Este directorio se usará para acceder a su sitio a través de SSL.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un dominio con denominado mydomain.com, que el Dominio SSL Maestro está definido como master_ssl_domain.com y que el nombre del directorio virtual es my_virtual_dir. En este caso, para acceder a su sitio a través de SSL, deberá usar la siguiente dirección: https://master_ssl_domain.com/my_virtual_dir.

Nota: Si está usando SSL compartido no podrá usar el nombre de su dominio (por ejemplo, mydomain.com) para acceder a su sitio vía SSL.

- 8 Seleccione el directorio de su dominio donde está ubicado el contenido protegido. Los documentos de este directorio serán accesibles únicamente a través de SSL. Como directorio de destino sólo puede escoger `httpdocs` o `httpsdocs`.
- 9 Para que su dominio sea accesible sólo vía SSL, seleccione la casilla SSL requerido.
- 10 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Si desea desactivar el SSL compartido para sus dominios:*

- 1 En su página de inicio, haga clic en SSL Compartido.

- 2 Deseleccione la casilla Activar SSL compartido .
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Restringiendo el Uso de Ancho de Banda para Sitios

Para evitar un uso excesivo del ancho de banda, que puede provocar un sobreuso de recursos, puede limitar el uso del ancho de banda de un sitio.

- *Para limitar el ancho de banda de un sitio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Limitación de Ancho de Banda.
 - 2 Seleccione la casilla Activar limitación de ancho de banda.
 - 3 Indique la velocidad máxima (calculada en KB por segundo) que un dominio puede compartir entre todas sus conexiones en el campo Uso máximo de ancho de banda (KB/S).
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Restringiendo la Cantidad de Conexiones Web Simultáneas de los Sitios

Para evitar ataques de Denegación de Servicio y evitar el uso excesivo del ancho de banda, puede establecer un límite de conexiones web simultáneas para su dominio.

- *Para limitar el número máximo de conexiones web simultáneas de un sitio Web:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Limitación de Ancho de Banda.
 - 2 Seleccione la casilla Activar limitación de conexiones .
 - 3 Introduzca el número máximo de conexiones simultáneas en el campo Conexiones limitadas a .
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Protegiendo Sitios frente a Robo de Ancho de Banda (Alojamiento Windows)

El Hotlinking (también denominado file leeching, linking remoto, linking directo, robo de ancho de banda o bandalismo de ancho de banda) es un término usado para describir la situación cuando una página web de un propietario de dominio enlaza directamente con imágenes (o otros archivos multimedia) de otro servidor web de otro propietario de dominio usando una etiqueta . Si sus dominios están sometidos a hotlinking, puede tener el problema de disponer de un uso excesivo de ancho de banda.

➤ *Para proteger un dominio frente a hotlinking:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Protección Hotlink.
- 2 Haga clic en Activar para activar la protección.
- 3 Indique las extensiones de los archivos que desea proteger (por ejemplo, jpg, bmp y demás) en el campo Extensiones de archivos protegidos. Cuando desee marcar numerosas extensiones de archivo, sepárelas con espacios.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Restringiendo el Acceso a Recursos del Servidor Web con Contraseña

Si dispone de URLs en su sitio que sólo deberían ser accesibles para usuarios autorizados, restrinja el acceso a dichas URLs con contraseña.

En esta sección:

Protegiendo un Recurso	96
Especificando Usuarios Autorizados.....	97
Desprotegiendo un Recurso	98

Protegiendo un Recurso

- *Para proteger un directorio de su sitio con contraseña e indicar los usuarios autorizados:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Protegidos con Contraseña.
 - 2 Haga clic en Añadir Directorio Nuevo.
 - 3 Indique la ruta al directorio que desea proteger con contraseña en la casilla Nombre del directorio.
Puede tratarse de cualquier directorio existente en su sitio, por ejemplo: `/private`. Si el directorio que desea proteger aún no ha sido creado, indique la ruta y el nombre del directorio – Parallels Plesk Panel lo creará.
 - 4 Indique en qué ubicación (también denominado raíz de documento) reside o residirá su directorio protegido con contraseña (disponible sólo para alojamiento Linux). Por ejemplo:
 - Para proteger el directorio `httpdocs/private`, indique `/private` en la casilla Nombre del directorio y seleccione la casilla No SSL.
 - Para proteger el directorio `httpsdocs/private`, indique `/private` en la casilla Nombre del directorio y seleccione la casilla SSL.
 - Para proteger sus scripts CGI almacenados en el directorio `cgi-bin`, deje `/` en la casilla Nombre del directorio y seleccione la casilla `cgi-bin`. Compruebe que no hay espacios después de la barra; de lo contrario, se creará un directorio protegido con el nombre formado por espacios en blanco.
 - 5 En la casilla Texto de la Cabecera indique una descripción del recurso o un mensaje de bienvenida que sus usuarios verán cuando visiten su área protegida.
 - 6 Haga clic en ACEPTAR. Se protegerá el directorio indicado.
 - 7 Para añadir usuarios autorizados, haga clic en Añadir Usuario Nuevo.
 - 8 Indique el nombre de usuario y la contraseña que se usará para acceder al área protegida. La contraseña debe tener entre 5 y 14 símbolos. Haga clic en ACEPTAR.
 - 9 Para añadir más usuarios autorizados para este recurso protegido repita los pasos 7 y 8.


Especificando Usuarios Autorizados

- *Para añadir un usuario autorizado de un directorio protegido:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Protegidos con Contraseña.
 - 2 Haga clic en el nombre del directorio requerido.
 - 3 Haga clic en Añadir Usuario Nuevo.
 - 4 Indique el nombre de usuario y la contraseña que se usará para acceder al área protegida. La contraseña debe tener entre 5 y 14 símbolos.
 - 5 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para cambiar la contraseña de un usuario autorizado de un directorio protegido:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Protegidos con Contraseña.
 - 2 Haga clic en el nombre del directorio requerido. Aparecerá una lista de usuarios autorizados.
 - 3 Haga clic en el nombre del usuario.
 - 4 Indique la contraseña nueva y vuélvala a introducir para confirmarla.
 - 5 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para revocar una autorización de acceso a un usuario del directorio protegido:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Protegidos con Contraseña.
 - 2 Haga clic en el nombre del directorio requerido. Aparecerá una lista de usuarios autorizados.
 - 3 Marque la casilla correspondiente al nombre de usuario.
 - 4 Haga clic en Eliminar. Confirme la operación y haga clic en ACEPTAR.

Desprotegiendo un Recurso

- *Para eliminar la protección con contraseña y hacer que el recurso esté disponible para el público:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Protegidos con Contraseña. Aparecerá una lista de los directorios protegidos con contraseña.
- 2 Seleccione la casilla que corresponda con el nombre del directorio del que desea eliminar la protección.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionadas. Se eliminará la protección y los contenidos del directorio serán accesibles para el público sin ningún tipo de restricción.

Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Linux)

- *Para revisar o cambiar los permisos definidos para archivos y directorios:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio*.
- 2 Haga clic en Administrador de Archivos.

Los permisos se presentan como tres juegos de símbolos, por ejemplo 'rwx rwx r--'. El primer juego dice lo que el propietario del archivo o directorio puede hacer con este; el segundo dice lo que el grupo de usuario, archivo o directorio al que pertenece, puede hacer con el archivo o directorio; el tercer juego indica lo que otros usuarios (los demás usuarios de Internet que visiten un sitio) pueden hacer con el archivo o directorio. R significa el permiso para leer el archivo o directorio, W significa el permiso para escribir en el archivo o directorio y X significa el permiso para ejecutar el archivo o buscar en el directorio.

Si desea modificar los permisos para un archivo o directorio, en la columna Permisos haga clic en el hipervínculo que representa el juego de permisos. Modifique los permisos como desee y haga clic en ACEPTAR.

Definiendo Permisos de Acceso a Archivos y Directorios (Alojamiento Windows)



Parallels Plesk Panel permite configurar permisos de acceso a archivos y carpetas, incluyendo permisos especiales y herencia de permisos, realizándose de la misma forma que en el interfaz de Windows.

Nota. Por motivos de seguridad, los permisos para Administradores, Administradores de Dominio Parallels Plesk Panel y SYSTEM no pueden modificarse ni eliminarse.

En esta sección:

Configurando y Cambiando los Permisos de Acceso para Grupos y Usuarios ..	100
Eliminando Permisos de Acceso de Grupos y Usuarios.....	101
Estableciendo Herencias de Permisos de Acceso a Carpetas y Archivos	101
Configurando, Cambiando y Eliminando Permisos de Acceso Especiales	102
Configurando Permisos de Acceso para Directorios Virtuales	103
Reparando Permisos de Acceso.....	103

Configurando y Cambiando los Permisos de Acceso para Grupos y Usuarios



- *Para configurar o cambiar los permisos de acceso para un grupo o usuario:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Archivos.
 - 2 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo o carpeta deseado.
 - Para cambiar o modificar los permisos de un grupo o usuario, haga clic en su nombre dentro de la lista Nombres de usuario o grupo .
 - Para configurar permisos para un grupo o un usuario que no figure en la lista de Nombres de usuario o grupos, seleccione el usuario/grupo de la casilla desplegable situada en la parte superior de la lista y haga clic en : el usuario/grupo aparecerá en la lista. Marque esta casilla.
 - 3 Para permitir o denegar permisos para un grupo/usuario, seleccione las casillas Permitir o Denegar correspondientes a los permisos listados debajo de Permisos de [nombre de usuario/grupo].


Nota. Si las casillas de las columnas Permitir y/o Denegar aparecen difuminadas significa que los permisos han sido heredados de una carpeta paterna.



- Para denegar el permiso heredado de un objeto paterno, seleccione las casillas situados debajo de Denegar. Esto sobrescribirá los permisos heredados de este archivo/carpeta.
 - Para permitir el permiso heredado de un objeto paterno anteriormente denegado, deselectione la casilla Permitir permisos paternos heredados para propagar este objeto así como todos los objetos hijos. Incluirlos con las entradas explícitamente definidas aquí: esto elimina los permisos heredados. Entonces seleccione las casillas deseadas debajo de Permitir y Denegar.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Eliminando Permisos de Acceso de Grupos y Usuarios

➤ *Para eliminar los permisos de acceso de un grupo o usuario:*




- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Archivos.
- 2 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo o carpeta deseado.
- 3 Seleccione el nombre deseado dentro de la lista Nombres de usuario o grupo y haga clic en  situado a su lado.

Nota: Los iconos  no aparecerán como disponibles para entradas con los permisos heredados de un objeto paterno.

- 4 Seleccione la entrada deseada.
- 5 Deseleccione la casilla Permitir permisos paternos heredados para propagar este objeto así como todos los objetos hijos. Incluya estas entradas definidas explícitamente aquí .
- 6 Seleccione la entrada de nuevo y haga clic en .
- 7 Haga clic en ACEPTAR.

Estableciendo Herencias de Permisos de Acceso a Carpetas y Archivos




➤ *Para establecer una herencia de permisos de acceso a los archivos y carpetas:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Archivos.
- 2 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo o carpeta deseado.
- 3 Para hacer que el archivo/carpeta hereda permisos de una carpeta paterna, seleccione Permitir permisos paternos heredados para propagar este objeto así como todos los objetos hijos. Incluya estas entradas definidas explícitamente aquí .
- 4 Para hacer que los archivos y las carpetas de esta carpeta hereden los permisos de carpeta definidos aquí, seleccione la casilla Sustituir las entradas de permisos de todos los objetos hijos con las entradas aquí mostradas que afecte a los objetos hijos .
- 5 Haga clic en ACEPTAR.

Configurando, Cambiando y Eliminando Permisos de Acceso Especiales

También puede configurar, cambiar o eliminar permisos especiales, incluyendo la gestión avanzada de herencias de permisos de carpeta. En el modo de gestión de permisos Avanzado, pueden asociarse varias entradas de permisos con un único grupo o usuario, cada uno de los cuales puede contener un juego distinto de permisos. Además, la lista de permisos en modo Avanzado está más detallada y ofrece más oportunidades para modular los permisos de archivo/carpeta. Esta contiene los permisos que no pueden verse en el interfaz de Microsoft Windows y ofrece combinaciones de permisos nativos de Microsoft Windows. Estas combinaciones son Leer Control, Escribir Control y Ejecutar Control.

➤ *Para configurar, cambiar o eliminar permisos especiales de archivo/carpeta:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Archivos.
- 2 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo o carpeta deseado.
- 3 Haga clic en Avanzado.
 - Para crear una entrada de permiso para un grupo o usuario, seleccione el nombre deseado de la lista Nombres de usuario o grupo y haga clic en .
 - Para configurar o cambiar permisos de archivo/carpeta de un grupo o usuario, seleccione el nombre deseado dentro de la lista Nombres de usuario o grupo, seleccione las casillas Permitir y Denegar correspondiente a los permisos listas debajo de Permisos para [nombre de grupo/usuario].
 - Para eliminar una entrada de permiso de un grupo o usuario, seleccione el nombre deseado dentro de la lista Nombres de usuario o grupo y haga clic en .
 - Para hacer que los objetos hijos de una carpeta hereden los permisos definidos en Permisos para [nombre de grupo/usuario], seleccione la casilla Sustituir las entradas de permisos de todos los objetos hijos con las entradas aquí mostradas que afecte a los objetos hijos y seleccione las casillas en la lista Aplicar a: lista que corresponda con los objetos cuyos permisos desea heredar.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.


Configurando Permisos de Acceso para Directorios Virtuales

Los permisos de acceso pueden aplicarse a directorios virtuales (web).

- *Para establecer los permisos de acceso de un directorio virtual:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Directorios Virtuales.
- 2 Navegue a la estructura del sitio web y haga clic en el directorio deseado.
- 3 Haga clic en Permisos dentro del grupo Herramientas y configure los permisos de acceso para este directorio virtual tal y como se describe en las secciones anteriores.

Reparando Permisos de Acceso

Si algunos scripts de sus sitios no funcionan puede ser debido a que los permisos de acceso a archivos o carpetas están corrompidos o definidos de forma incorrecta. Recomendamos verificarlo e iniciar el proceso de reparación para así restaurar los permisos de acceso, restableciendo así el funcionamiento de los scripts.

- *Para verificar y reparar los permisos de acceso de un dominio o grupo de dominios, restableciendo el funcionamiento de los scripts:*
- 1 En el panel de navegación haga clic en el acceso directo de Dominios.
- 2 Seleccione las casillas correspondientes a los nombres de dominio en los que desea verificar los permisos.
- 3 Haga clic en  Verificar permisos.
- 4 Cambie los ajustes que desee:
 - Deseleccione la casilla Modo de verificación para verificar y reparar los permisos de acceso. Deje la casilla Modo de verificación seleccionada para ejecutar la verificación en modo de lectura cuando los permisos se verifican (ofreciendo informes de errores), pero no se reparan.
 - Deje la casilla Enviar notificación por email seleccionada para recibir informes de verificación y reparación e indique la dirección de email en este campo.
- 5 Haga clic en ACEPTAR. Parallels Plesk Panel iniciará la verificación de los permisos y los corregirá en caso que dicha opción esté seleccionada. Tenga en cuenta que este procedimiento puede tardar unos minutos en función de la complejidad del archivo y de la estructura de carpetas de sus dominios.

Organizando la Estructura de Sitio con Subdominios

Los subdominios son nombres de dominio adicionales que le permiten:

- Ordenar la estructura de su sitio de forma lógica,
- Alojamiento de sitios Web adicionales o partes de un sitio web en el mismo servidor sin tener que pagar el registro de nombres de dominio adicionales.

Un ejemplo del uso de subdominios:

Tiene un sitio Web `your-product.com` dedicado a promocionar sus productos de software. Para publicar guías de usuario, tutoriales así como realizar una lista de las preguntas más frecuentes, puede organizar los 'userdocs' del subdominio de tal manera que los usuarios puedan acceder a la documentación del usuario online visitando el nombre de dominio 'userdocs.your-product.com'.

En esta sección:

Configurando Subdominios (Alojamiento Linux)	105
Configurando Subdominios (Alojamiento Windows)	107
Eliminando Subdominios.....	109

Configurando Subdominios (Alojamiento Linux)

➤ *Para instalar un subdominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Subdominios.
- 2 Haga clic en Añadir Nuevo Subdominio.
- 3 Indique el nombre del subdominio deseado. Puede tratarse, por ejemplo, del tema de su sitio, departamento de la organización o cualquier combinación de letras, números y guiones (hasta un máximo de 63 caracteres).

El nombre del subdominio debe empezar con un carácter del alfabeto. Los nombres de subdominio no son sensibles a mayúsculas.

- 4 Si este subdominio requiere transacciones seguras, seleccione la casilla Soporte de SSL. Entonces, el certificado SSL instalado en el dominio padre se usará para encriptar transacciones.

Por defecto, cuando publica el sitio, es necesario que cargue el contenido web que deberá estar accesible a través de conexiones seguras al directorio `httpsdocs` y el contenido que debería estar accesible a través de HTTP plano al directorio `httpdocs`. Para su comodidad, puede seleccionar publicar todo el contenido a través de una única ubicación – el directorio `httpdocs`, para ello, seleccione la opción Usar un único directorio para alojar contenido SSL y no SSL.

- 5 Si este subdominio alojará una parte de su sitio Web que desee gestionar usted mismo, deje seleccionada la opción Usar la cuenta de usuario FTP del dominio padre. Si este subdominio alberga un sitio web separado que pertenece o es gestionado por otra persona, seleccione la opción Crear una cuenta de usuario separada para este subdominio e indique el nombre de usuario y contraseña usada para acceder al espacio web a través de FTP y publicar el contenido del sitio web.
- 6 Si desea limitar la cantidad de espacio de disco que puede ocupar el contenido web en este subdominio, introduzca el valor deseado en mega bites dentro de la casilla Cuota de Disco Duro.

Cuando se exceda este límite no podrá añadir archivos al espacio web y la edición de archivos existentes puede corromperlos.

- 7 Indique los lenguajes de programación en que desea desarrollar su sitio. De no hacerlo así, puede que su sitio web no funcione correctamente.

Por ejemplo, si su sitio web está escrito en su mayor parte en ASP y usa algunas aplicaciones escritas en PHP, como las del Application Vault (Dominios > nombre de dominio > Aplicaciones Web), seleccione las casillas Soporte de ASP y Soporte de PHP.


- 8 Para finalizar la instalación haga clic en ACEPTAR. Pueden pasar hasta 48 horas hasta que la información del nuevo subdominio se propague en el DNS y esté disponible para los usuarios de Internet.

Para publicar contenido web en el espacio web del subdominio, siga las indicaciones que se muestran en la sección Creando y Publicando un Sitio (ver página 48).

Configurando Subdominios (Alojamiento Windows)

➤ *Para instalar un subdominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Subdominios.
- 2 Haga clic en Añadir Nuevo Subdominio.
- 3 Seleccione el Tipo de Alojamiento y haga clic en ACEPTAR:
 - Seleccione Alojamiento Físico para crear un servidor virtual para el dominio.
 - Seleccione Subdominio en subcarpeta para crear un subdominio virtual. Subdominio en subcarpeta usará la estructura física del dominio. La creación de otra cuenta de usuario FTP no será posible: se usará la cuenta de usuario FTP del dominio.
- 4 Introduzca el nombre del subdominio. Puede tratarse, por ejemplo, del tema de un sitio, departamento de la organización o cualquier combinación de letras, números y guiones (hasta un máximo de 63 caracteres). Para añadir el prefijo WWW , seleccione la casilla correspondiente.

El nombre del subdominio debe empezar con un carácter del alfabeto. Los nombres de subdominio no son sensibles a mayúsculas.
- 5 Si está creando un subdominio en una subcarpeta, indique la ubicación física de los archivos del subdominio en el campo Directorio de inicio del Sitio :
 - Deseleccione la casilla Crear directorio físico para el subdominio e indique el directorio existente a la derecha del campo httpdocs . Puede hacer clic en  para localizar el directorio deseado, selecciónelo y haga clic en ACEPTAR.
 - Seleccione la casilla Crear directorio físico para el subdominio para crear un directorio físico con el mismo nombre del subdominio.
- 6 Si está creando un subdominio con alojamiento físico, indique la cuenta de usuario FTP para el mismo:
 - Si este subdominio alojará una parte de su sitio Web que desee gestionar usted mismo, deje seleccionada la opción Usar la cuenta de usuario FTP del dominio principal .
 - Si este subdominio alberga un sitio web separado que pertenece o es gestionado por otra persona, seleccione la opción Crear una cuenta de usuario separada para este subdominio e indique el nombre de usuario y contraseña usada para acceder al espacio web a través de FTP y publicar el contenido del sitio web. Indique la cuota de disco duro en mega bites en el campo apropiado o deje la casilla Ilimitado seleccionada. Cuando se exceda este límite no podrá añadir archivos al espacio web y la edición de archivos existentes puede corromperlos.
- 7 Si desea limitar la cantidad de espacio de disco que puede ocupar el contenido web en este subdominio, introduzca el valor deseado en mega bites dentro de la casilla Cuota de Disco Duro.

Cuando se exceda este límite no podrá añadir archivos al espacio web y la edición de archivos existentes puede corromperlos.

- 8** Deje la casilla Crear y publicar el sitio con Sitebuilder seleccionada para acceder a Sitebuilder y construir un sitio web con el interfaz de su Parallels Plesk Panel. Cuando la opción Crear y publicar el sitio con Sitebuilder está seleccionada se creará un sitio en SiteBuilder.

Todos los parámetros de publicación se establecerán en las rutas predefinidas: para subdominios con Alojamiento físico - /subdomains/SUBDOMAINNAME/httpdocs/sitebuilder; para subdominios con Subdominio en subcarpeta - /httpdocs/SUBDOMAINNAME/.

- 9** Si desea activar el Soporte de Microsoft FrontPage, seleccione la casilla apropiada. Active o desactive la Publicación Remota Microsoft FrontPage seleccionando la opción apropiada.
- 10** Indique el soporte de lenguajes de programación en el grupo Servicios , seleccionando los lenguajes deseados. Use seleccionar todos o deseleccionar todo para seleccionar o deseleccionar todos los idiomas disponibles.

Si el soporte ASP.NET no está activado en el dominio para el que está creando el subdominio tampoco lo estará en Subdominio en subcarpeta. Si el soporte ASP.NET está activado en el dominio, ASP.NET estará disponible para el subdominio creado en la subcarpeta.


- 11** Para poder ver la información acerca del número de visitas del sitio así como de las páginas visitadas, seleccione un módulo en el menú desplegable Estadísticas Web y en caso que sea necesario marque la casilla accesible a través del directorio /plesk-stat/webstat protegido con contraseña . Esto instalará el módulo del software de estadísticas seleccionado, que generará informes y los situará en el directorio protegido con contraseña. Entonces el administrador del subdominio podrá acceder a las estadísticas Web en la URL: <https://subdomain.domain.com/plesk-stat/webstat> usando el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta FTP.

Nota: Si el administrador del subdominio cambia las credenciales FTP, no se cambiarán las credenciales de acceso a las estadísticas web. La contraseña y el nombre de usuario originales indicados cuando se creó el subdominio deben usarse para acceder al directorio de estadísticas web protegido con contraseña.

- 12** Seleccione la opción Permisos adicionales de escritura/modificación si las aplicaciones web de este subdominio usarán una base de datos basada en archivos (como Jet) ubicada en la raíz de las carpetas httpdocs o httpsdocs. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.
- 13** Para finalizar la instalación haga clic en ACEPTAR. Pueden pasar hasta 48 horas hasta que la información del nuevo subdominio se propague en el DNS y esté disponible para los usuarios de Internet.

Para publicar contenido web en el espacio web del subdominio, siga las indicaciones que se muestran en la sección Creando y Publicando un Sitio (ver página 48).

Eliminando Subdominios

- *Para eliminar un subdominio y su contenido web:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Subdominios.
- 2 Seleccione la casilla que corresponda al nombre del subdominio que desea eliminar y haga clic en  Eliminar Seleccionados.
- 3 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR. Se eliminará la configuración del subdominio y su contenido web del servidor.

Configurando Nombres de Dominio Adicionales para un Sitio (Alias de Dominio)

Si se ha registrado varios nombres de dominio en un registrador de nombres de dominio y desea que todos apunten un mismo sitio web alojado en su servidor, debe configurar un alias de dominio.

Si necesita servir numerosos nombres de dominio que apunten a un sitio web alojado en otro servidor, debe configurar el redireccionamiento de dominio: consulte la sección *Sirviendo Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Redireccionamiento de Dominio)* (en la página 136) si desea más información.

En esta sección:

Configurando un Alias de Dominio.....	110
Modificando las Propiedades de un Alias de Dominio	111
Eliminando un Alias de Dominio	111

Configurando un Alias de Dominio

➤ *Para configurar un alias de dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Alias de Dominio.
- 2 Haga clic en Añadir Alias de Dominio.
- 3 Introduzca el nombre de alias de dominio deseado, por ejemplo alias.com.

Los alias de dominio pueden contener letras, dígitos y guiones. Cada una de las partes del alias de dominio no puede tener más de 63 símbolos entre los puntos.

- 4 Seleccione la casilla Sincronizar zona DNS con el dominio primario si desea que el alias de dominio use los mismos registros de recurso de zona DNS como dominio primario. Con este ajuste, cualquier cambio subsecuente en los registros de recursos de la zona primaria del dominio se aplicará a la zona DNS de este alias de dominio.
- 5 Si desea que los emails dirigidos a las direcciones de correo bajo su alias de dominio se reenvíen a las direcciones bajo su nombre de dominio original, seleccione la casilla Correo.

Ejemplo: Si tiene la dirección de email mail@yourdomain.com. Ha configurado un alias para el nombre de dominio, por ejemplo, alias.com. Si desea recibir el correo en el buzón de mail@yourdomain.com cuando se envíe a mail@alias.com, seleccione la casilla Correo.

- 6 Marque la casilla Web. Si no lo hace, el servidor web no servirá contenido web a los usuarios que visiten su página introduciendo el alias de dominio en sus navegadores.
- 7 Si usa servicios de alojamiento basados en una plataforma Linux y tiene aplicaciones Java instaladas en su sitio que desea que sean accesibles a través del alias de dominio, seleccione la casilla aplicaciones Web Java.
- 8 Haga clic en ACEPTAR.

Modificando las Propiedades de un Alias de Dominio

➤ *Para cambiar las propiedades de un alias:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Alias de Dominio.
- 2 Haga clic en el nombre alias que desee.
- 3 Haga clic en Preferencias dentro del grupo Herramientas .
- 4 Modifique las propiedades del alias de dominio y haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para modificar los registros de recurso de la zona DNS de un alias de dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Alias de Dominio.
- 2 Haga clic en el nombre alias que desee.
- 3 Haga clic en Ajustes DNS.
- 4 Añada, edite o elimine los registros de recurso a su conveniencia:
 - Para añadir un registro de recurso a la zona haga clic en Añadir Nuevo Registro . Indique los valores y haga clic en ACEPTAR para escribir los valores en la zona.
 - Para modificar un registro de recurso, en la columna Servidor , haga clic en el hipervínculo correspondiente al registro que desee.
 - Para eliminar un registro, marque la casilla correspondiente al registro que desea eliminar y haga clic en **X**Eliminar Seleccionados.

Eliminando un Alias de Dominio

➤ *Para eliminar un alias de dominio de un dominio:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Alias de Dominio.
- 2 Seleccione la casilla que corresponda al alias de dominio que desea eliminar.
- 3 Haga clic en **X** Eliminar Seleccionadas.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Usando Directorios Virtuales

En Parallels Plesk Panel, un directorio virtual es un enlace a un directorio físico ya existente presente en el disco duro del servidor. Los directorios virtuales pueden tener un número concreto de ajustes como configuración ASP.NET personalizada, permisos de acceso, protección de URL con contraseña y muchos más.

Como cualquier directorio virtual puede tener sus propios ajustes, incluyendo la configuración ASP.NET personalizada, los directorios virtuales son muy útiles cuando se desea instalar aplicaciones web, especialmente las escritas en ASP.NET. Por ejemplo, si dispone de tres aplicaciones web que usan la versión 1.1 de ASP.NET y necesita instalar una aplicación web que use la versión 2.0 ASP.NET 2.0, configure los ajustes ASP.NET para este directorio, activando la versión 2.0 únicamente para este directorio e instale la aplicación que desee.

Los directorios virtuales también pueden usarse como alias. Por ejemplo, si tiene una aplicación web instalada en su dominio 'example.com' en la carpeta física '/my_data/web_apps/forum'. Para acceder a dicha aplicación web, los usuarios deberán teclear 'example.com/my_data/web_apps/forum', que es realmente difícil de recordar y demasiado largo para teclearlo. Puede crear el directorio virtual 'forum' en la raíz de su servidor virtual y enlazar este directorio a '/my_data/web_apps/forum', para que así los usuarios que deseen acceder a la aplicación web sólo tengan que teclear 'example.com/forum', que es mucho más corto y fácil de recordar.

Para abrir un directorio virtual en su navegador, en su página de inicio haga clic en el nombre del dominio que desee, luego en Directorios Web y haga clic en el icono  correspondiente al directorio que desea abrir.

En esta sección:

Creando Directorios Virtuales	113
Cambiando los Ajustes del Directorio Virtual	115
Añadiendo y Eliminando Tipos MIME	117
Configurando la Versión PHP para Directorios Virtuales.....	119
Eliminando Directorios Virtuales	119

Creando Directorios Virtuales

➤ *Para crear un nuevo directorio virtual para un dominio:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento. Ahora está en la raíz del sitio web.
- 3 Vaya al directorio en el que desea crear el nuevo directorio virtual.
- 4 Haga clic en Crear Directorio Virtual.

Nota: Para crear un directorio físico en lugar de un directorio virtual, haga clic en Crear Directorio, indique el nombre del mismo y haga clic en ACEPTAR.

5 Indique los siguientes parámetros:


- Nombre - indique el nombre del directorio virtual.
- Ruta - indique la ruta del directorio virtual:
 - Seleccione la casilla Crear un directorio físico con el mismo nombre que el directorio virtual para crear de forma automática un directorio físico con el mismo nombre del directorio virtual que está creando.
 - Deseleccione la casilla Crear un directorio físico con el mismo nombre que el directorio virtual e indique la ruta en el campo para seleccionar el directorio físico ya existente.
- Acceso a la fuente de scripts - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios el acceso al código fuente si tienen pueden Leer o Escribir permisos. Los códigos de fuente incluyen los scripts en las aplicaciones ASP.
- Leer permiso - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios leer archivos o directorios así como sus propiedades asociadas.
- Escribir permiso - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios cargar archivos y sus propiedades asociadas al directorio virtual o cambiar el contenido de un archivo con escritura habilitada. El acceso a escritura sólo se permite si el navegador soporta la prestación PUT del protocolo HTTP 1.1.
- Navegar por el directorio - seleccione esta casilla si desea permitir a los usuarios ver una lista de hipertexto de los archivos y subdirectorios del directorio virtual.
- Seguir Visitas - seleccione esta casilla si desea guardar la información de las visitas al directorio virtual.
- Crear aplicaciones - seleccione esta casilla para hacer del directorio web una Aplicación IIS. El directorio pasa a ser lógicamente independiente del resto del sitio web.
- Ejecutar permisos - selecciona el nivel de ejecución del programa permitido para el directorio virtual.
 - Ninguno - permite el acceso únicamente para archivos estáticos como archivos de imagen o HTML.
 - Sólo scripts - permite la ejecución sólo de scripts, no ejecutables.
 - Scripts y Ejecutables - elimina todas las restricciones para que así los archivos puedan ejecutarse.

- Ajustes ASP - defina los ajustes para las aplicaciones web basadas en ASP.
 - Si está usando aplicaciones basadas en ASP que no pueden operar correctamente bajo las restricciones de transferencias de datos definidas por IIS, deselectione la casilla Definido por el directorio paterno correspondiente al campo que desea cambiar e indique el número deseado.
 - Si desea activar la depuración de fallos de aplicaciones ASP a nivel de servidor, deselectione la casilla Definido por el directorio paterno y seleccione la casilla Permitir depuración de fallos ASP de script a nivel de servidor.
 - Si desea activar la depuración de fallos de aplicaciones ASP a nivel de cliente, deselectione la casilla Definido por el directorio paterno y seleccione la casilla Permitir depuración de fallos ASP de script a nivel de cliente.

Tenga en cuenta que si intenta cambiar los ajustes de ASP para el directorio web root, el nombre por defecto de la casilla será Definido por IIS. en lugar de Definido por el directorio paterno.

6 Haga clic en ACEPTAR para completar la creación.

➤ *Para establecer los permisos de acceso de un directorio virtual:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre del dominio.
- 2 Haga clic en Directorios Web.
- 3 Haga clic en el icono  correspondiente al directorio que desea abrir y establezca los permisos de acceso de este directorio y de todos sus archivos.

Si desea más información sobre la configuración de permisos de acceso, consulte la sección Definiendo Permisos de Acceso a Carpetas y Archivos.


➤ *Para configurar ASP.NET para un directorio virtual:*

- 1 En su página inicial haga clic en el nombre del dominio.
- 2 Haga clic en Directorios Web.
- 3 Vaya al directorio deseado.
- 4 Haga clic en Ajustes ASP.NET y defina las opciones que desee.

Si desea más información sobre cómo configurar ASP.NET, consulte la sección Configurando ASP.NET para Directorios Virtuales

Cambiando los Ajustes del Directorio Virtual

➤ *Para cambiar las preferencias de un directorio virtual ya existente de un dominio:*


- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
- 3 Encuentre el directorio cuyas preferencias desea cambiar y haga clic en  o en Directorio Permisos de Acceso en el directorio requerido.
- 4 Modificar las preferencias del directorio virtual:
 - Nombre - indique el nombre del directorio virtual.
 - Ruta - indique la ruta al directorio físico donde está enlazado el directorio virtual.
 - Acceso a la fuente de scripts - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios el acceso al código fuente si tienen pueden Leer o Escribir permisos. Los códigos de fuente incluyen los scripts en las aplicaciones ASP.
 - Leer permiso - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios leer archivos o directorios así como sus propiedades asociadas.
 - Escribir permiso - seleccione esta casilla para permitir a los usuarios cargar archivos y sus propiedades asociadas al directorio virtual o cambiar el contenido de un archivo con escritura habilitada. El acceso a escritura sólo se permite si el navegador soporta la prestación PUT del protocolo HTTP 1.1.
 - Navegar por el directorio - seleccione esta casilla si desea permitir a los usuarios ver una lista de hipertexto de los archivos y subdirectorios del directorio virtual.
 - Seguir Visitas - seleccione esta casilla si desea guardar la información de las visitas al directorio virtual.
 - Crear aplicaciones - seleccione esta casilla para hacer del directorio web una Aplicación IIS. El directorio pasa a ser lógicamente independiente del resto del sitio web.
 - Ejecutar permisos - selecciona el nivel de ejecución del programa permitido para el directorio virtual.
 - Ninguno - permite el acceso únicamente para archivos estáticos como archivos de imagen o HTML.
 - Sólo scripts - permite la ejecución sólo de scripts, no ejecutables.
 - Scripts y Ejecutables - elimina todas las restricciones para que así los archivos puedan ejecutarse.
 - Permitir el uso de rutas paternas - seleccione esta casilla para permitir el uso de un periodo doble en el nombre de la ruta cuando consulte una carpeta superior al directorio web actual. Esto permite a los usuarios moverse por el árbol de la carpeta sin tener que saber el nombre de la misma o los paraderos dentro de la jerarquía. Si está seleccionada esta opción, los directorios de ruta paterna no deben tener la casilla Ejecutar permiso seleccionado en sus preferencias, para que así las aplicaciones no tengan la habilidad de ejecutar programas no autorizados en las rutas paternas.

- Permitir la ejecución de la aplicación en MTA - seleccione esta casilla para permitir la ejecución de la aplicación en modo MTA (Multi-Threaded Apartment) . Ya que sino la aplicación no ejecutará en modo STA (Single-Threaded Apartment) . Usando STA, cada inventario de aplicaciones se ejecutará en un proceso dedicado. Con MTA, los distintos inventarios de aplicaciones concurrentes se ejecutan en un único hilo, lo que puede aumentar el rendimiento.
- Usar documentos por defecto - seleccione esta casilla para permitir el uso de documentos por defecto en el directorio web actual. El documento por defecto se envía cuando los usuarios acceden al directorio en la web sin indicar un nombre de archivo (por ejemplo, usando 'http://www.parallels.com' en lugar de 'http://www.parallels.com/index.html'). Si esta casilla está deseleccionada y la casilla Navegación por el directorio está seleccionada, el servidor Web devuelve una lista de la carpeta. Si esta casilla está deseleccionada y la casilla Navegación por el directorio también lo está, el servidor Web devuelve un mensaje de error de "Acceso Denegado".
- Orden de búsqueda de documentos por defecto - indica el orden en que el IIS busca el documento por defecto, enviando al usuario el primer archivo disponible que encuentra. Si dicha búsqueda no obtiene ningún resultado, IIS se comporta como si la página de contenido por defecto estuviera desactivada.
- Permitir acceso anónimo - seleccione esta casilla si desea hacer que el directorio sea público para que así los usuarios web puedan acceder a él sin autenticación.
- SSL Requerido - seleccione esta casilla para activar el acceso a la carpeta únicamente con SSL.
- Ajustes ASP - defina los ajustes para las aplicaciones web basadas en ASP.
 - Si está usando aplicaciones basadas en ASP que no pueden operar correctamente bajo las restricciones de transferencias de datos definidas por IIS, deseleccione la casilla Definido por el directorio paterno correspondiente al campo que desea cambiar e indique el número deseado.
 - Si desea activar la depuración de fallos de aplicaciones ASP a nivel de servidor, deseleccione la casilla Definido por el directorio paterno y seleccione la casilla Permitir depuración de fallos ASP de script a nivel de servidor.
 - Si desea activar la depuración de fallos de aplicaciones ASP a nivel de cliente, deseleccione la casilla Definido por el directorio paterno y seleccione la casilla Permitir depuración de fallos ASP de script a nivel de cliente.

Tenga en cuenta que si intenta cambiar los ajustes de ASP para el directorio web root, el nombre por defecto de la casilla será Definido por IIS. en lugar de Definido por el directorio paterno.

5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

➤ *Para cambiar los permisos de acceso de un directorio virtual:*

- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre del dominio.
- 2 Haga clic en Directorios Web.
- 3 Haga clic en el icono  correspondiente al directorio que desea abrir y cambie los permisos de acceso a este directorio y a todos sus archivos.

Si desea más información sobre la configuración de permisos de acceso, consulte la sección Definiendo Permisos de Acceso a Carpetas y Archivos.

➤ *Para reconfigurar ASP.NET para un directorio virtual:*

- 1 En su página inicial haga clic en el nombre del dominio.
- 2 Haga clic en Directorios Web.
- 3 Vaya al directorio deseado.
- 4 Haga clic en Ajustes ASP.NET y cambie las opciones que desee.

Si desea más información sobre la configuración de ASP.NET, consulte la sección Configurando ASP.NET para Directorios Virtuales

Añadiendo y Eliminando Tipos MIME

Los tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Exchange) indican al navegador Web o a la aplicación de correo cómo gestionar los archivos recibidos desde un servidor. Por ejemplo, cuando un navegador Web solicita un elemento de un servidor, también pide el tipo MIME del objeto. Algunos tipos MIME como gráficos pueden mostrarse en el navegador. Otros, como los documentos procesadores de texto, requieren una aplicación externa de ayuda para poderlos mostrar.

Cuando un servidor web entrega una página Web a un cliente de navegador Web, también envía el tipo MIME de los datos que está enviando. Si hay algún archivo adjunto en un formato concreto, IIS también informa al cliente de la aplicación acerca del tipo MIME del archivo adjunto. De esta forma el cliente de la aplicación saber cómo procesar o mostrar los datos recibidos del IIS.

IIS sólo puede operar con archivos con tipos MIME registrados. Estos tipos podrían definirse tanto a nivel de IIS global, como a nivel de directorio virtual o dominio. Los tipos MIME definidos de forma global son heredados por todos los dominios y directorios virtuales, mientras que los definidos a nivel de dominio o de directorio virtual sólo se usan para el área donde están definidos. De lo contrario, si el servidor web recibe peticiones de un archivo con un tipo MIME no registrado, devolverá un error 404.3 (Not Found) .

En esta sección:

Añadiendo Tipos MIME.....	118
Cambiando Tipos MIME.....	118
Eliminando Tipos MIME	119

Añadiendo Tipos MIME

- *Para añadir un nuevo tipo MIME para un directorio virtual en un dominio:*
- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
- 3 Vaya al directorio virtual deseado.
- 4 Seleccione la pestaña Tipos MIME .
- 5 Haga clic en Añadir Tipo MIME.
 - Introduzca la extensión del nombre del archivo en el campo Extensión . La extensión del nombre del archivo debe empezar por un punto (.) o asterisco (*) para así servir todos los archivos sin tener en cuenta el nombre de su extensión.
 - Indique el tipo de contenido del archivo en el campo Contenido .
 - Puede seleccionar o bien el valor apropiado de la lista o definir un nuevo tipo de contenido. Para ello, seleccione Personalizar... e introduzca el tipo de contenido en el campo de entrada.
- 6 Haga clic en ACEPTAR para completar la creación.

Cambiando Tipos MIME

- *Para editar un tipo MIME ya existente para un directorio virtual de un dominio:*
- 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
- 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
- 3 Vaya al directorio virtual deseado.
- 4 Seleccione la pestaña Tipos MIME .
- 5 Dentro de la lista seleccione el tipo MIME que desee.
 - Introduzca la extensión del nombre del archivo en el campo Extensión . La extensión del nombre del archivo debe empezar por un punto (.) o asterisco (*) para así servir todos los archivos sin tener en cuenta el nombre de su extensión.
 - Indique el tipo de contenido del archivo en el campo Contenido .
 - Puede seleccionar o bien el valor apropiado de la lista o definir un nuevo tipo de contenido. Para ello, seleccione Personalizar... e introduzca el tipo de contenido en el campo de entrada.
- 6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Eliminando Tipos MIME

- *Para eliminar un tipo MIME de un directorio virtual de un dominio:*
 - 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
 - 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
 - 3 Vaya al directorio virtual deseado.
 - 4 Seleccione la pestaña Tipos MIME .
 - 5 Seleccione la casilla correspondiente al tipo MIME que desea eliminar.
 - 6 Haga clic en Eliminar.
 - 7 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Configurando la Versión PHP para Directorios Virtuales

Además de poder escoger la versión de PPHP a usar para cada uno de sus dominios, también puede indicar la versión PHP de cualquier directorio virtual en sus dominios, permitiéndole el uso de aplicaciones web que requieran PHP4 así como PHP5.

- *Para configurar la versión PHP de un directorio virtual:*
 - 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
 - 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
 - 3 Haga clic en Ajustes PHP.
 - 4 Seleccione la versión de PHP que desee y haga clic en ACEPTAR.

Eliminando Directorios Virtuales

- *Para eliminar un directorio virtual existente:*
 - 1 En su página de inicio haga clic en el nombre de dominio que desee.
 - 2 Haga clic en Directorios Web dentro del grupo Alojamiento.
 - 3 Seleccione la casilla correspondiente al directorio que desea eliminar.
 - 4 Haga clic en Eliminar.
 - 5 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Alojando páginas web personales en su servidor Web

En su servidor web puede alojar páginas web personales para particulares que no requieran disponer de sus propios nombres de dominio. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos.

Habitualmente estas páginas tienen direcciones web como <http://your-domain.com/~username>.

➤ *Para alojar una página web personal en su servidor, asigne un espacio Web aparte y configure una cuenta FTP para la publicación:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Usuarios Web.
- 2 Haga clic en Preferencias.
- 3 Si desea permitir la ejecución de scripts incrustados en páginas web personales, seleccione la casilla Permitir Scripts a los Usuarios Web.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Los ajustes definidos por usted en el paso 4 son comunes para todas las páginas web personales que aloje en su servidor web. De esta forma, no será necesario que realice los pasos de 3 a 6 la próxima vez que configure un espacio Web para una página Web personal.

- 5 Haga clic en Añadir Nuevo Usuario.
- 6 Indique el nombre de usuario y contraseña que usará para acceder al espacio web a través de FTP y publicar la página web.

En el nombre de usuario sólo puede usar símbolos alfanuméricos en minúsculas, guiones y subrayados. El nombre del subdominio debe empezar con un carácter del alfabeto. No puede contener espacios blancos. La contraseña no puede contener comillas, espacios blancos ni el nombre de usuario y debe tener entre 5 y 14 caracteres.

- 7 Si desea limitar la cantidad de espacio de disco que puede ocupar el contenido de la página Web, introduzca el valor deseado en mega bites dentro de la casilla Cuota de Disco Duro.

Cuando se exceda este límite, el propietario de la página no podrá añadir archivos en su espacio web.

- 8 Indique los lenguajes de programación soportados en la página Web. Por ejemplo, si la página web está escrita en PHP, seleccione la casilla Soporte PHP.
- 9 Seleccione la opción Permisos adicionales de escritura/modificación si las aplicaciones web de esta página web personal usarán una base de datos basada en archivos (como Jet) ubicada en la raíz de las carpetas `httpdocs` o `httpsdocs`. Tenga en cuenta que esta opción pone en riesgo la seguridad del sitio web.

10 Haga clic en ACEPTAR.

Ahora puede proporcionar las credenciales de la cuenta FTP a su usuario para que pueda publicar su página web.

En esta sección:

Cambiando la contraseña FTP de un Propietario de Página Web	121
Asignando Más Espacio de Disco al Propietario de Página Web.....	121
Eliminando una Cuenta de Propietario de Página Web.....	122


Cambiando la contraseña FTP de un Propietario de Página Web

- *Para cambiar la contraseña FTP de un propietario de página web:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Usuarios Web.
 - 2 Haga clic en el nombre de usuario que desee.
 - 3 Introduzca la nueva contraseña en las casillas Nueva contraseña y Confirmar contraseña.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Asignando Más Espacio de Disco al Propietario de Página Web

- *Para asignar más espacio de disco al propietario de la página web:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Usuarios Web.
 - 2 Haga clic en el nombre de usuario que desee.
 - 3 Dentro de la casilla Cuota de Disco Duro introduzca la cantidad de espacio de disco en mega bites.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Eliminando una Cuenta de Propietario de Página Web

- *Para eliminar una cuenta de propietario de página web junto con su página web:*
- 1** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Usuarios Web.
- 2** Marque la casilla correspondiente a la cuenta de usuario que desea eliminar y haga clic en  Eliminar Seleccionados .
- 3** Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Configurando el Acceso FTP Anónimo al Servidor

Si aloja un sitio en una dirección IP dedicada, puede configurar un directorio dentro del sitio donde los demás usuarios puedan descargar y cargar archivos vía FTP de manera anónima. Una vez se haya activado el FTP anónimo, los usuarios podrán acceder a <ftp://ftp.your-domain.com> con el nombre de usuario y contraseña "anónimo".

➤ *Para otorgar acceso FTP anónimo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > FTP Anónimo.
- 2 Para activar el servicio FTP anónimo haga clic en Activar.
- 3 Para configurar un mensaje de bienvenida que se mostrará cuando los usuarios accedan al sitio FTP, seleccione la casilla Mostrar mensaje de acceso e introduzca el texto del mensaje dentro del campo de entrada.
Tenga en cuenta que no todos los clientes FTP muestran mensajes de bienvenida.
- 4 Para permitir a los visitantes cargar archivos al directorio /*entrante*, seleccione la casilla Permitir la carga al directorio entrante.
- 5 Para permitir a los usuarios crear subdirectorios en el directorio /*entrante*, seleccione la casilla Permitir la creación de directorios en el directorio entrante.
- 6 Para permitir la descarga de archivos desde el directorio /*entrante*, seleccione la casilla Permitir la descarga desde el directorio entrante.
- 7 Para limitar la cantidad de espacio de disco que pueden ocupar los archivos cargados, deseccione la casilla Ilimitado correspondiente a la opción Limitar el espacio de disco en el directorio entrante e indique la cantidad en kilo bites.
Esto es la denominada cuota dura: los usuarios no podrán añadir más archivos al directorio una vez se haya excedido el límite.
- 8 Para limitar el número de conexiones simultáneas con el servidor FTP anónimo, deseccione la casilla Ilimitado correspondiente a la opción Limitar el número de conexiones simultáneas e indique el número de conexiones permitidas.
- 9 Para limitar el ancho de banda de las conexiones FTP anónimas, deseccione la casilla Ilimitado correspondiente a la opción Limitar ancho de banda de descarga para este dominio FTP virtual e introduzca el máximo de ancho de banda en kilo bites por segundo.
- 10 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para modificar ajustes del servidor FTP anónimo o activarlo o desactivarlo:*

- 1** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > FTP Anónimo.
- 2** Modifique los ajustes a su conveniencia y haga clic en ACEPTAR. Para desactivar el servicio de FTP anónimo, haga clic en Desactivar.

Personalizando Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Linux)

Cuando los visitantes de su sitio soliciten páginas que el servidor web no pueda localizar, este generará y mostrará una página HTML estándar con un mensaje de error. Los mensajes de error estándar informan acerca de problemas pero generalmente no indican cómo solucionarlos. A menudo tienen una imagen aburrida.

Puede crear sus propias páginas de error y usarlas en su servidor web. Con Parallels Plesk Panel, puede personalizar los siguientes mensajes de error:

- 400 Bad File Request. Indica que la sintaxis usada en la URL es incorrecta (por ejemplo, las mayúsculas deberían ser minúsculas; marcas de puntuación incorrectas).
- 401 Unauthorized. El servidor está buscando alguna clave de encriptación del cliente y no la encuentra. Además se ha introducido una contraseña incorrecta.
- 403 Forbidden/Access denied. Similar a 401; se necesita una autorización especial para acceder al sitio – una contraseña y/o nombre de usuario si se trata de una incidencia de registro.
- 404 Not Found. El servidor no puede encontrar el archivo solicitado. El archivo ha sido movido o eliminado o bien se ha introducido una URL o nombre de documento incorrecto. Este es el error más común.
- 405 Method Not Allowed. El método especificado en la Línea de Petición no está permitido para el recurso identificado por la URI de la Petición.
- 406 Not Acceptable. El recurso identificado por la petición sólo puede generar entidades de respuesta que tengan características de contenido no aceptables de acuerdo con las cabeceras de aceptación enviadas en la petición.
- 407 Proxy Authentication Required. Este código es similar al 401 (Unauthorized), pero indica que primero el cliente debe autenticarse con el proxy.
- 412 Precondition Failed. La precondition dada en uno o más campos de la cabecera de la petición ha sido evaluada como falsa cuando se analizó en el servidor. Este código de respuesta permite al cliente situar precondiciones en la información meta del recurso actual (información del campo cabecera) y así evitar que el método solicitado se aplique a un recurso que no se el pretendido.
- 414 Request-URI Too Long. El servidor rechaza entregar la petición porque la URI de la Petición es más larga de lo que el servidor puede interpretar. Esta condición extraña sólo puede suceder cuando un cliente ha convertido una petición POST de forma incorrecta a una petición GET con mucha información de consulta, cuando el cliente ha descendido a un "black hole" de URI de redirección (por ejemplo, un prefijo de URI redigirido que apunta a un sufijo de si mismo) o cuando el servidor está siendo atacado por un cliente que intenta explotar los vulnerabilidades de seguridad presentes en algunos servidores usando búfeer con longitud fija para leer o manipular el URI de Petición.
- 415 Unsupported Media Type. El servidor rehúsa entrega la petición porque la identidad de la petición está en un formato no soportado por el recurso solicitado para el método solicitado.

- 500 Internal Server Error. No se ha podido recuperar el documento HTML debido a problemas de configuración del servidor.
 - 501 Not Implemented. El servidor no soporta la funcionalidad requerida para completar la petición. Esta es la respuesta apropiada cuando el servidor no reconoce el método de petición y no puede soportarlo para ningún recurso.
 - 502 Bad Gateway. El servidor, mientras actúa como pasarela o proxy, recibió una respuesta inválida del servidor upstream que accedió cuando intentaba completar la petición.
- *Para configurar el servidor Web de Parallels Plesk Panel para que muestre sus páginas de error personalizadas:*
- 1 A través de Parallels Plesk Panel, active el soporte para documentos de error personalizados: Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web. Seleccione la casilla Documentos de error personalizados y haga clic en ACEPTAR.
 - 2 Conéctese a su cuenta FTP en el servidor de Parallels Plesk Panel y vaya al directorio `error_docs`.
 - 3 Edite o sustituya los archivos. Asegúrese de mantener los nombres correctos del archivo:
 - 400 Bad File Request - `bad_request.html`
 - 401 Unauthorized - `unauthorized.html`
 - 403 Forbidden/Access denied - `forbidden.html`
 - 404 Not Found - `not_found.html`
 - 405 Method Not Allowed - `method_not_allowed.html`
 - 406 Not Acceptable - `not_acceptable.html`
 - 407 Proxy Authentication Required - `proxy_authentication_required.html`
 - 412 Precondition Failed - `precondition_failed.html`
 - 414 Request-URI Too Long - `request-uri_too_long.html`
 - 415 Unsupported Media Type - `unsupported_media_type.html`
 - 500 Internal Server Error - `internal_server_error.html`
 - 501 Not Implemented - `not_implemented.html`
 - 502 Bad Gateway - `bad_gateway.html`
 - 4 Espere unas horas antes de reiniciar su servidor web. Una vez reiniciado, el servidor web iniciará usando sus documentos de error.

Personalizando los Mensajes de Error del Servidor Web (Alojamiento Windows)

Cuando los visitantes de un sitio soliciten páginas que el servidor web no pueda localizar, este generará y mostrará una página HTML estándar con un mensaje de error. Los mensajes de error estándar informan acerca de problemas pero generalmente no indican cómo solucionarlos. A menudo tienen una imagen aburrida.

Puede crear sus propias páginas de error y usarlas en su servidor web. Los errores que suelen personalizarse con más frecuencias son:

- 400 Bad File Request Indica que la sintaxis usada en la URL es incorrecta (por ejemplo, las mayúsculas deberían ser minúsculas; marcas de puntuación incorrectas).
- 401 Unauthorized. El servidor está buscando alguna clave de encriptación del cliente y no la encuentra. Además se ha introducido una contraseña incorrecta.
- 403 Forbidden/Access denied Similar a 401; se necesita una autorización especial para acceder al sitio – una contraseña y/o nombre de usuario si se trata de una incidencia de registro.
- 404 Not Found. El servidor no puede encontrar el archivo solicitado. El archivo ha sido movido o eliminado o bien se ha introducido una URL o nombre de documento incorrecto. Este es el error más común.
- 500 Internal Server Error. No se ha podido recuperar el documento HTML debido a problemas de configuración del servidor.

➤ *Para configurar el servidor Web de Parallels Plesk Panel para que muestre las páginas de error personalizadas para un dominio:*

- 1 A través de Parallels Plesk Panel, active el soporte para documentos de error personalizados:
 1. Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Ajustes de Alojamiento Web.
 2. Marque la casilla Documentos de Error Personalizados.
 3. Haga clic en ACEPTAR.
- 2 Si desea ver los documentos de error del directorio web (los documentos de error de este directorio se usan para todos las páginas web del dominio), vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Directorios Virtuales. Si desea personalizar las páginas de error de determinados directorios web, vaya al directorio.
- 3 Haga clic en la pestaña Documentos de Error y haga clic en el documento de error que desea personalizar.
 - Si desea usar el documento por defecto de IIS para esta página de error, seleccione Defecto en el menú Tipo.
 - Si desea usar un documento HTML personalizado ubicado en el directorio `error_docs` de un dominio, seleccione Archivo dentro del menú Tipo e indique el nombre del archivo en el campo Ubicación.

- Si desea usar un documento HTML personalizado ubicado en otro directorio que no sea `error_docs` en un dominio, seleccione URL en el menú Tipo e introduzca la ruta al documento en el campo Ubicación. La ruta debe ser relativa a la carpeta del servidor virtual (es decir, `<vhosts>\<domain>\httpdocs`).

Por ejemplo, si ha creado un archivo `forbidden_403_1.html` y lo ha guardado en el directorio `my_errors` ubicado en `httpdocs`. Para usar este archivo como documento de error, debe indicar la siguiente ruta en el campo Ubicación : `/my_errors/forbidden_403_1.html`.

Nota. Para cargar el documento de error personalizado al servidor puede usar tanto el Administrador de Archivos como el FTP. Por defecto, todos los documentos de error se guardan en el directorio `/vhosts/your-domain.com/error_docs/` (ubicado por defecto en `C:\InetPub`).

- 4 Una vez reiniciado el servidor web, empezará a usar sus documentos de error.

Personalizando la Configuración de la Zona DNS para Dominios

Para cada uno de los nuevos nombres de dominio, su panel de control creará una zona DNS de acuerdo con la definición de configuración definido por usted. Los nombres de dominio deberían funcionar correctamente con la configuración automática, de todas formas si desea realizar modificaciones personalizadas en la zona DNS, puede hacerlo desde su panel de control.

Nota: Aquí puede actualizar la zona DNS con múltiples cambios en los registros DNS y luego confirmar los cambios haciendo clic en el botón Aplicar. No se guardarán los cambios no confirmados.

➤ *Para ver los registros de recurso en la zona DNS de un dominio:*

Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS. Una pantalla le mostrará todos los registros de recurso de este dominio.

Para aprender cómo modificar registros de recurso en la zona DNS de un alias de dominio, vea la sección [Configurando Nombres de Dominio Adicionales \(Alias de Dominio\)](#) (ver página 109).

En esta sección:

Añadiendo Registros de Recurso	130
Modificando Registros de Recurso	131
Eliminando Registros de Recurso.....	132
Restaurando la Configuración Original de Zona	133

Añadiendo Registros de Recurso

➤ *Para añadir un nuevo registro de recurso a la zona:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Añadir Registro Nuevo.
- 3 Seleccione un tipo de registro de recurso e indique los siguientes datos:
 - Para un registro A deberá introducir el nombre de dominio para el que desea crear un registro A. Si simplemente está definiendo un registro para su dominio principal, deje el campo disponible vacío. Si está definiendo un registro A para un servidor de nombres, deberá introducir la entrada para el mismo (es decir, ns1). Entonces deberá introducir la dirección IP a la que desea asociar el nombre de dominio.
 - Para un registro NS, deberá introducir el nombre de dominio para el que desea crear el registro NS. Si está definiendo un registro NS para su dominio principal, deje el campo disponible vacío. Introduzca el nombre del servidor de nombres. Deberá introducir el nombre completo (es decir, ns1.mynameserver.com).
 - Para un registro MX, deberá introducir el dominio para el que está creando un registro MX. Para el dominio principal, deje el campo vacío. Introduzca el intercambiador de correo, que es el nombre del servidor de correo. Si está ejecutando un servidor de correo remoto denominado 'mail.myhostname.com' simplemente introduzca 'mail.myhostname.com'. Ahora debe establecer la prioridad del intercambiador de correo. Seleccione la prioridad usando la casilla desplegable: 0 es la máxima prioridad y 50 es la mínima. Tenga en cuenta que debe añadir el registro y/o CNAME en caso de ser aplicable para el servidor de intercambio de correo remoto.
 - Para un registro CNAME, antes debe introducir el nombre de dominio alias para el que desea crear el registro CNAME. Ahora debe introducir el nombre de dominio en el que quiere que resida el alias. Puede introducir cualquier nombre de dominio. Este no tiene por que residir en el mismo servidor.
 - Para un registro PTR, antes debe introducir la dirección/máscara IP para la que desea definir el redireccionador. Introduzca el nombre de dominio al que debe traducirse esta IP.
 - Para un registro TXT, puede introducir un string de texto arbitrario, que puede ser una descripción o registro SPF.
 - Para un registro SRV deberá introducir el nombre del servicio, el nombre del protocolo, el número de puerto y el servidor de destino. Los nombres de protocolo y servicio deben empezar por un guión bajo. Además puede indicar la prioridad del servicio y el peso del mismo en los campos apropiados.
- 4 Haga clic en ACEPTAR para enviar los datos.

Nota: Una vez haya modificado los registros DNS de la zona DNS, confirme los cambios haciendo clic en el botón Aplicar en la pantalla de la zona DNS (Ajustes del DNS). No se guardarán los cambios no confirmados.

Modificando Registros de Recurso

➤ *Para modificar las propiedades de un registro de recurso:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en el hipervínculo en la columna Servidor correspondiente al registro de recurso que desea modificar.
- 3 Modifique el registro y haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para modificar las entradas en el registro SOA para un dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Registro SOA.
- 3 Indique los valores deseados:
 - TTL. Esto es el tiempo que los servidores DNS deben guardar el registro en el caché. Parallels Plesk Panel establece el valor por defecto de un día.
 - Actualizar. Esto es la frecuencia con la que los servidores de nombres secundarios verifican el servidor de nombres primarios para ver si se han realizado cambios en el archivo de zona de dominio. Parallels Plesk Panel establece el valor por defecto de tres horas.
 - Volver a Intentar. Esto es el tiempo que un servidor secundario espera para recuperar una transferencia de zona fallida. Este tiempo suele ser menor al intervalo de actualización. Parallels Plesk Panel establece el valor por defecto de una hora.
 - Expirar. Esto es el tiempo antes que un servidor secundario deje de responder a las búsquedas una vez se haya producido un intervalo de actualización de la zona. Parallels Plesk Panel establece el valor por defecto de una semana.
 - Mínimo. Esto es el tiempo en que un servidor secundario debe cachear una respuesta negativa. Parallels Plesk Panel establece el valor por defecto de tres horas.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

El uso del formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE es obligatorio para muchos dominios registrados en algunas zonas DNS de alto nivel, mayoritariamente europeas. Si su dominio está registrado en una de estas zonas y su registrador no acepta su número de serie SOA, el uso del formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE debería solucionar esta incidencia.

Los servidores Parallels Plesk Panel usan la sintaxis UNIX-timestamp para configurar zonas DNS. UNIX timestamp es el número de segundos desde el 1 de enero del 1970 (Unix Epoch). El timestamp 32-bit finalizará el 8 de julio del 2038.

RIPE recomienda usar el formato YYYYMMDDNN , donde YYYY es el año (cuatro dígitos), MM es el mes (dos dígitos), DD es el día del mes (dos dígitos) y nn es la versión para día (dos dígitos). El formato YYYYMMDDNN no finalizará hasta el año 4294.

➤ *Para cambiar el formato del número de serie de Start of Authority (SOA) a YYYYMMDDNN para un dominio:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Registro SOA.
- 3 Seleccione la casilla Usar el formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE.

Nota: Vea el número de serie SOA de ejemplo generado con el formato seleccionado. Si el número resultante es menor que el número de la zona actual, la modificación puede provocar un mal funcionamiento temporal del DNS para este dominio. Durante un tiempo, las actualizaciones de zona pueden ser no visibles para usuarios de Internet.

- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Eliminando Registros de Recurso

➤ *Para eliminar un registro de recurso de la zona:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Seleccione una casilla correspondiente al registro que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionadas.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Nota: Una vez haya modificado los registros DNS de la zona DNS, confirme los cambios haciendo clic en el botón Aplicar en la pantalla de la zona DNS (Ajustes del DNS). No se guardarán los cambios no confirmados.

Restaurando la Configuración Original de Zona

- *Para restaurar la configuración original de la zona de acuerdo con la definición de configuración establecida por su proveedor.*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 En la casilla desplegable Dirección IP, seleccione la dirección IP que se usará para restaurar la zona, indique si se requiere un alias www para el dominio y haga clic en el botón Defecto. La configuración de zona será recreada.

- *Para restaurar el formato de número de serie Start of Authority (SOA) por defecto (UNIX timestamp) para un dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Registro SOA.
- 3 Deseleccione la casilla Usar formato de número de serie recomendado por IETF y RIPE.

Nota: Vea el número de serie SOA de ejemplo generado con el formato seleccionado. Si el número resultante es menor que el número de la zona actual, la modificación puede provocar un mal funcionamiento temporal del DNS para este dominio. Durante un tiempo, las actualizaciones de zona pueden ser no visibles para usuarios de Internet.

- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Sirviendo Sitios con Servidores de Nombres de Dominio Externos

Si aloja sitios web en este servidor y dispone de un servidor DNS autónomo que actúa como servidor de nombres primario (maestro) para sus sitios, puede configurar su servidor DNS del panel de control para que actúe como servidor de nombres secundario (esclavo):

➤ *Para que el servidor DNS del panel de control actúe como servidor de nombres secundario:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Pasar a Modo de Servicio DNS.
- 3 Indique la dirección IP del servidor DNS primario (maestro).
- 4 Haga clic en Añadir.
- 5 Repita los pasos 1 a 4 para cada sitio web que necesite disponer de un servidor de nombres secundario en esta máquina.

➤ *Para que el servidor DNS del panel de control actúe como primario en una zona:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Pasar a Modo de Servicio DNS. Se restaurarán los registros de recurso originales para la zona.

Si aloja sitios web en este servidor y confía plenamente en las otras máquinas para realizar el DNS para sus sitios (hay dos servidores de nombres externos - uno primario y otro secundario), desactive el servicio DNS del panel de control de cada uno de los sitios servidos por los servidores de nombres.

➤ *Para desactivar el servicio DNS del panel de control para un sitio servido por un servidor de nombres externo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 Haga clic en Desactivar el Servicio DNS dentro del grupo Herramientas. Esto hará que la pantalla se actualice y sólo permanezca una lista de servidores de nombres.

Nota: Los registros de servidor de nombres listados no tienen ningún efecto en el sistema. Sólo se muestran como enlaces clicables para ofrecerle la oportunidad de validar la configuración de la zona mantenida en los servidores de nombres autorizados externos.

- 3 Repita los pasos 1 a 3 para desactivar el servicio local de nombre de dominio de cada uno de los sitios servido por los servidores de nombres externos.

- *Si desea validar la configuración de una zona mantenida en servidores de nombres autorizados:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
 - 2 Añada a la lista las entradas que apunten a los servidores de nombres que están autorizados para la zona: haga clic en Añadir, indique un servidor de nombres y haga clic en Aceptar. Repita esta operación para cada uno de los servidores de nombres que desee analizar.
Los registros se mostrarán en la lista.
 - 3 Haga clic en los registros que ha creado. Parallels Plesk Panel recuperará el archivo de zona desde un servidor de nombres remoto y verificará los registros de recurso para garantizar que los recursos del dominio funcionen correctamente.
Los resultados serán interpretados y mostrados en la pantalla.

Cambiando el tipo de Alojamiento web de Físico a Redireccionador

Si alojaba un sitio en el servidor con una cuenta de alojamiento virtual (o física) y ahora sólo desea el servicio de redireccionamiento de dominio porque el sitio se ha movido a otro servidor, deberá reconfigurar la cuenta de alojamiento.

Antes de editar la configuración de alojamiento de un sitio que previamente estaba bajo una cuenta de alojamiento físico, asegúrese que el propietario del dominio tiene una copia local de su sitio ya que todos los archivos y directorios relacionados con un sitio se eliminarán del servidor cuando se modifique el tipo de alojamiento.

- *Para reconfigurar una cuenta de alojamiento:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Cambiar Tipo de Alojamiento.
 - 2 Seleccione la opción Redireccionamiento y seleccione el tipo de redireccionamiento: Redireccionamiento con marcos o Redireccionamiento estándar.
Con el redireccionamiento estándar, un usuario es redireccionado al sitio y en el navegador del usuario se muestra la URL actual. De esta forma el usuario siempre sabe si está siendo redireccionado o no a otra URL. Con el redireccionamiento de marco, el usuario es redireccionado al sitio sin ser consciente que el sitio reside en otra ubicación, por lo que le recomendamos esta opción .
 - 3 Indique la URL de destino: la dirección actual del sitio web a la que desea que redireccione este dominio.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Entregando Nombres de Dominio para Sitios Alojados en Otros Servidores (Reenvío de Dominio)

- *Si necesita servir un nombre de dominio a varios nombres de dominio que apunten a un sitio web alojado en otro servidor:*
- 1 Vaya a Dominios > Crear Dominio.
- 2 Indique el nombre del dominio.

Deje la casilla `www` seleccionada si desea permitir a los usuarios el acceso al sitio a través de una URL normal como www.your-domain.com. Disponer del alias `www` alias delante del nombre de dominio permitirá a los usuarios llegar a su sitio sin tener en cuenta lo que escriban en sus navegadores: www.your-domain.com y your-domain.com apuntarán al sitio.
- 3 Si dispone de más de una dirección IP, seleccione la deseada en el menú Asignar Dirección IP.

Tenga en cuenta que los sitios e-commerce necesitan una dirección IP dedicada (no compartida con otros sitios) para implementar la encriptación de datos Secure Sockets Layer.
- 4 Dentro del menú Usar ajustes de plantilla de dominio, deje la opción Crear dominio sin plantilla seleccionada.
- 5 Seleccione las casillas Correo y DNS.
- 6 En Tipo de Alojamiento, seleccione la opción Redireccionamiento.
- 7 Indique la URL de destino: la dirección actual del sitio web a la que desea que redireccione este dominio.
- 8 Seleccione el tipo de redireccionamiento: Redireccionamiento con marcos o Redireccionamiento estándar.

Con el redireccionamiento estándar, un usuario es redireccionado al sitio y en el navegador del usuario se muestra la URL actual. De esta forma el usuario siempre sabe si está siendo redireccionado o no a otra URL. Con el redireccionamiento de marco, el usuario es redireccionado al sitio sin ser consciente que el sitio reside en otra ubicación, por lo que le recomendamos esta opción .
- 9 Indique la URL de destino: la dirección actual del sitio web a la que desea que redireccione este dominio.
- 10 Haga clic en ACEPTAR.


Actualizando Cuentas de Alojamiento de Sitio Web

- *Si desea modificar los ajustes de un sitio Web:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio*.
 - 2 Si desea asignar más espacio de disco, ancho de banda u otros recursos, haga clic en Uso de Recursos.
 - 3 Si desea añadir prestaciones de alojamiento, como por ejemplo soporte para lenguajes de programación y scripts, haga clic en Ajustes de Alojamiento Web.
 - 4 Si desea renovar (prolongar) una cuenta de alojamiento de sitio Web expirada, haga clic en Uso de Recursos, indique otro valor en la casilla Periodo de validez y haga clic en ACEPTAR. Entonces haga clic en Reactivar.

En esta sección:

Realizando Cambios a Numerosas Cuentas de Alojamiento Web 138

Realizando Cambios a Numerosas Cuentas de Alojamiento Web

- *Para cambiar las opciones de alojamiento de varias cuentas de alojamiento a la vez:*
- 1 En el panel de navegación haga clic en el acceso directo de Dominios.
 - 2 Seleccione las casillas correspondientes a los nombres de dominio en los que desea realizar operaciones de grupo.
 - 3 Haga clic en  Modificar.
 - 4 En la sección Estado puede suspender o reactivar los dominios. Para suspender o reactivar los dominios, seleccione un botón de opción a Activar, Desactivar o No cambiar para dejarlo tal y como está.
 - 5 En la sección Límites puede ver la lista de todos los límites de los dominios. Para cambiar un límite en concreto, seleccione uno de los menús situados a la izquierda de la lista. Cambie los ajustes que desee:
 - Seleccione Ilimitado para eliminar el límite.
 - Seleccione Valor e introduzca el valor numérico a establecer para el límite.
 - Seleccione Incrementar(+), seleccione el tipo de valor (unidades o porcentaje) e introduzca el valor numérico a incrementar (unidades o porcentaje).
 - Seleccione Disminuir (-), seleccione el tipo de valor (unidades o porcentaje) e introduzca el valor numérico a disminuir (unidades o porcentaje).
 - Deje el valor No cambiar seleccionado para dejarlo tal y como está.
 - 6 En la sección Alojamiento puede ver la lista de parámetros de alojamiento. Para cambiar la disponibilidad de una prestación en concreto para los dominios, seleccione el botón Activar, Desactivar o No cambiar para dejarlo tal como está.
 - 7 En la sección Preferencias puede ver la lista de preferencias de dominio. Para definir determinadas preferencias para los dominios, seleccione el botón de opción adecuado a Activar, Desactivar o No cambiar para dejarlo tal y como está.
 - 8 En la sección Servicios puede definir la disponibilidad de los distintos servicios de dominio. Para ello, seleccione el botón Activar, Desactivar o No cambiar para dejarlo tal y como está.
 - 9 Haga clic en ACEPTAR.

Suspendiendo y Reactivando Sitios Web

➤ *Para suspender un dominio (sitio Web):*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio*.
- 2 Haga clic en Suspender.


El dominio (sitio Web) será suspendido, su Web y los servicios de correo y FTP ya no serán accesibles para los usuarios de Internet y el propietario del dominio no podrá acceder al panel de control.

➤ *Para reactivar un dominio (sitio Web):*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio*.
- 2 Haga clic en Reactivar.

Eliminando Sitios Web

➤ *Si desea eliminar un dominio (sitio Web) con todo su contenido Web:*

- 1 Haga clic en Dominios.
- 2 Seleccione una casilla correspondiente al nombre de dominio que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados , confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

➤ *Para eliminar un subdominio y su contenido web:*

- 1 Vaya a Dominios > Subdominios.
- 2 Seleccione una casilla correspondiente al subdominio que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados , confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Usando Servicios de Email

Con una única cuenta de email puede usar una gran variedad de servicios de correo. Por ejemplo, puede disponer de una dirección de email que acepte correo como cualquier buzón de correo común, reenviar a un número de destinatarios así como enviar respuestas automáticas al remitente del mensaje original.

➤ *Si va a servir buzones de correo debajo de un determinado dominio con un servidor de correo externo, haga lo siguiente:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Sitio Web > Ajustes DNS.
- 2 En la columna Tipo de registro localice un registro MX y haga clic en el enlace correspondientes en la columna Servidor situada a la izquierda.
- 3 En la casilla Indicar intercambiador de correo indique el nombre del host del servidor de correo, por ejemplo `mailserver.example.com`.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.
- 5 Haga clic en Nivel superior para volver a la pantalla de administración del dominio.
- 6 Haga clic en Cuentas de Correo.
- 7 Haga clic en Cuentas de Correo > Ajustes de Correo.
- 8 Deseleccione la casilla Activar servicio de correo en el dominio y haga clic en ACEPTAR.

En Este Capítulo:

Creando Buzones de Correo	142
Configurando su Programa de Correo para Recuperar Correo de su buzón	143
Accediendo a su Correo desde su Navegador Web	145
Protegiendo el buzón de Correo de Spam	145
Protegiendo su buzón de Virus	151
Suspendiendo y Reactivando Buzones de Correo	153
Eliminando Buzones de Correo	154
Desactivando el Servicio de buzón cuando decida convertir su Cuenta en Redireccionador de Correo	154
Configurando un Redireccionador de Correo hacia una única dirección de email.	155
Configurando un Redireccionador de Correo para Múltiples direcciones de Correo	156
Eliminando Redireccionadores de Correo	158
Configurando una Respuesta Automática	159
Desactivando Respuestas Automáticas	161
Configurando Preferencias a nivel del Sitio para la Entrega de Correo a Usuarios Inexistentes (Devolución de Correo)	162
Introduciendo Cambios Similares a varias Cuentas de Correo a la vez	163
Manteniendo Listas de Correo	163

Creando Buzones de Correo

➤ *Para crear un buzón de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Crear Cuenta de Correo.
- 2 El nombre de dominio se muestra a la derecha del símbolo @, por lo que sólo debe indicar el nombre de buzón de correo deseado.
Puede ser, por ejemplo, el nombre o apellido del usuario separado por un punto, nombre del departamento o cualquier texto con símbolos latinos. El nombre debe ser suficientemente corto para poderlo recordar. Puede contener símbolo alfanuméricos, guiones, puntos o subrayados.
- 3 Indique la contraseña que el propietario del buzón usará para acceder a su buzón.
- 4 Si lo desea, indique los ajustes relaciones con la apariencia del panel de control: idioma del interfaz, tema (skin), límite de caracteres que pueden aparecer en los botones personalizados ubicados en el panel de control por parte del propietario del buzón de correo.
- 5 Deje la opción Permitir múltiples sesiones seleccionada para permitir al propietario del buzón de correo disponer de varias sesiones simultáneas en el panel de control.
- 6 Deje la casilla No permitir que los usuarios trabajen con el panel de control hasta que las pantallas del interfaz estén completamente cargadas seleccionada.
Esto hará que los usuarios no puedan enviar datos ni realizar operaciones hasta que el panel de control esté listo para aceptarlas.
- 7 Asegúrese que la casilla Buzón de Correo está seleccionada. Si es necesario, limite el espacio de disco que puede usar este buzón y los archivos adjuntos del auto respondedor. Para ello, seleccione la opción Introducir tamaño situada debajo de Cuota de Correo e introduzca el valor deseado en kilo bites. Haga clic en ACEPTAR.
- 8 Para permitir al propietario del buzón acceder al Panel de Control para gestionar su cuenta de correo, haga clic en Permisos, luego en el acceso directo Seleccionar todo y finalmente en ACEPTAR.

Ahora el buzón ha sido creado y se ha configurado un panel de administración de email en Parallels Plesk Panel. Para acceder al mismo, el propietario del buzón debe visitar la URL <https://your-domain.com:8443>, introducir su dirección de correo en la casilla Usuario, introducir la contraseña del buzón en la casilla Contraseña y hacer clic en Acceder.

Configurando su Programa de Correo para Recuperar Correo de su buzón

➤ *Para instalar Microsoft Outlook Express:*

- 1 Abra Microsoft Outlook Express.
- 2 Vaya a Herramientas > Cuentas.
- 3 Haga clic en la pestaña Correo para abrir una lista de cuentas de correo.
- 4 Haga clic en el botón Añadir > y seleccione el elemento Correo
- 5 Introduzca su nombre tal y como desea que aparezca en los mensajes que envíe y haga clic en Siguiente >.
- 6 Introduzca su dirección de correo creada a través de Parallels Plesk Panel (por ejemplo, your.name@your-domain.com) y haga clic en Siguiente >.
- 7 Seleccione el protocolo para su servidor de correo entrante.
- 8 Indique el nombre del dominio de correo como servidor de correo entrante y saliente (por ejemplo: mail.your-domain.com) y haga clic en Siguiente >.
- 9 Introduzca su dirección de email en la casilla Nombre de cuenta (por ejemplo: your.name@your-domain.com).
- 10 Introduzca su contraseña. Debe introducir la contraseña que indicó durante la creación del buzón de correo con Parallels Plesk Panel.
- 11 Deje la casilla Recordar contraseña seleccionada si desea que se le pida la contraseña cada vez que su programa de correo conecte con el servidor de correo para comprobar la existencia de nuevos email y haga clic en Siguiente >.
- 12 Para completar la instalación haga clic en Finalizar.

➤ *Para instalar Mozilla Thunderbird:*

- 1 Abra Mozilla Thunderbird.
- 2 Vaya a Herramientas > Ajustes de la Cuenta...
- 3 Haga clic en Añadir Cuenta. Se abrirá el Asistente de Cuentas.
- 4 Deje la opción Cuenta de Email seleccionada y haga clic en Siguiente >.
- 5 Introduzca el nombre tal y como desea que aparezca en los mensajes que envíe.
- 6 Introduzca la dirección de email que creó con Parallels Plesk Panel. Por ejemplo, your.name@your-domain.com. Haga clic en Siguiente >.
- 7 Seleccione el protocolo para su servidor de correo entrante.

- 8** Indique el nombre del dominio de correo como servidor de correo entrante y saliente (por ejemplo: mail.your-domain.com) y haga clic en **Siguiente >**.
- 9** En la casilla Nombre de Usuario Entrante indique su dirección de correo completa (por ejemplo, your.name@your-domain.com) y haga clic en **Siguiente >**.
- 10** Introduzca el nombre para esta cuenta (por ejemplo, Cuenta de Trabajo) y haga clic en **Siguiente >**.
- 11** Compruebe que la información que ha introducido sea correcta y haga clic en **Finalizar**.
- 12** Haga clic en **ACEPTAR** para cerrar el asistente de Ajustes de Cuenta.

Accediendo a su Correo desde su Navegador Web

Puede leer su correo y escribir nuevos mensajes incluso en el caso que esté lejos del ordenador de su casa u oficina. Para ello, antes debe permitir el acceso al interfaz webmail integrado con su panel de control. Ahora ya puede acceder a su correo desde cualquier equipo con conexión a Internet y con un navegador Web instalado o bien desde un teléfono móvil con WAP o PDA.

➤ *Para permitir el acceso al interfaz Webmail:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Correo > Ajustes de Correo.
- 2 En el menú Webmail, seleccione el programa de webmail que desea usar.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Nota: La activación y desactivación de Webmail para su dominio implica modificaciones en la zona DNS, por lo que puede haber un cierto retraso debido a la velocidad de los mecanismos de registro DNS.

➤ *Para acceder a su buzón a través de Webmail:*

- 1 Abra un navegador Web (o un navegador WAP en el caso de que esté usando un dispositivo móvil) e introduzca la URL: <http://webmail.your-domain.com>, donde your-domain.com es el nombre de su dominio. Presione ENTER. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Correo Web.
- 2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que indicó durante la creación de su buzón de correo y haga clic en Acceder.

Nota: Si dese usar calendarios Web Web calendars, no comparta sus calendario con otros usuarios seleccionando la opción "todos los usuarios autenticados", ya que esto haría que los usuarios de otros dominios alojados en este servidor pudieran acceder a sus calendarios. Si desea compartir sus calendarios, use el tipo de compartición "usuarios individuales" y añada todos los usuarios autorizados de forma manual.

Protegiendo el buzón de Correo de Spam

Para proteger su buzón frente a correspondencia no deseada, no publique su dirección en foros de internet y active el filtro spam SpamAssassin en el servidor. Además, también puede pedir al proveedor que active la protección de spam y phishing basada en DomainKeys.

DomainKeys está basado en autenticación del remitente. Cuando un email afirma proceder de un determinado dominio, DomainKeys proporciona un mecanismo a través del cual el sistema del destinatario puede determinar de forma fiable que el email procede de un sistema o persona autorizado para enviar correo para dicho dominio. Si la verificación del remitente falla, el sistema descarta dichos mensajes de email. La comprobación del correo entrante sólo puede activarla su proveedor; de todas formas, si se permite política de servidor, puede activar la firma de los emails que se envíen desde su dominio: Dominios > *nombre de dominio* > Correo > Ajustes de Correo > Usar sistema de protección spam DomainKeys para firmar emails salientes.

Cuando necesite publicar su dirección de email, puede que desee crear una dirección de correo de un solo uso - alias de e-mail - para su dirección de correo primaria y publique esta dirección. Todos aquellos mensajes enviados a este alias llegarán a su buzón de correo. Cuando empiece a recibir spam, elimine este alias y cree uno nuevo. Si dispone de un buzón de correo en otro dominio o en otro servidor de correo, puede configurar un redireccionador de email desechable.


En esta sección:

Configurando Direcciones de Correo Desechables (Alias de Correo).....	146
Instalando un Filtro Spam	147


Configurando Direcciones de Correo Desechables (Alias de Correo)

➤ *Para configurar un alias de email para un buzón de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > dirección de email > Añadir Alias de Correo Nuevo.
- 2 Introduzca el nombre que desee y haga clic en Aceptar.

Los mensajes dirigidos a su dirección de email adicional (alias de correo) llegarán a su buzón de correo. Si hace clic en  Mostrar Alias en la página que muestra la lista de cuentas de correo debajo del dominio, podrá ver la lista de los alias de dominio usados.

➤ *Para eliminar un alias de correo de un buzón:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > dirección de email.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente al alias que desea eliminar y haga clic en  Eliminar Seleccionados .

Instalando un Filtro Spam

Si recibe correspondencia no deseada en una dirección de email y no puede o no quiere eliminarla, considere instalar un filtro spam para su buzón de correo. Para ello puede:

- Activar el filtro spam SpamAssassin en Parallels Plesk Panel, si es que su proveedor lo soporta, e
- Instalar el software de filtro spam que más le guste para trabajar con el programa de correo de su casa o oficina.

En esta sección:

Activando el Filtro Spam	148
Mejorando la Eficiencia de la Detección de Spam.....	150
Vaciando la Base de Datos del Filtro Spam.....	150
Desactivando el Filtro Spam	151

Activando el Filtro Spam

➤ *Para activar un filtro spam para su buzón:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Filtración Spam.

2 Configure los siguientes ajustes:

- Activar el filtro spam. Seleccione esta opción si desea activar la protección spam.
- Usar ajustes a nivel de servidor. Seleccione esta opción si su proveedor o administrador del servidor ha preparado listas blancas y negras de direcciones de email que usted desea usar junto con sus propias restricciones. La lista negra, mostrada en la pestaña Lista negra incluye las direcciones de email de spammer y la Lista Blanca, mostrada en la pestaña Lista blanca incluye las direcciones de correo de remitentes o entidades de confianza. Si la casilla Usar ajustes a nivel de servidor aparece difuminada significa que no es seleccionable y que no se dispone de ajustes preconfigurados para el filtro spam en el servidor.
- El número de puntos que un mensaje debe obtener para considerarse spam. Este ajuste establece la sensibilidad del filtro spam. SpamAssassin realiza un gran número de pruebas en los contenidos y la línea de asunto de cada mensaje. Como resultado cada mensaje obtiene una puntuación. Cuanto más elevado es el número más probable es que se trate de un spam. Por ejemplo, un mensaje que contenga el texto "COMPRE VIAGRA A BUEN PRECIO!!" en la línea de asunto y cuerpo del mensaje tiene una puntuación de 8.3 puntos. Por defecto la sensibilidad de filtro está establecida de manera que todos los mensajes cuya puntuación sea superior a 7 se clasifique como spam.
 - Si recibe muchos mensajes spam con el ajuste actual puede editar la sensibilidad del filtro indicando un valor menor en el campo La puntuación que un mensaje debe obtener para ser considerado spam; por ejemplo, 6.
 - Si está dejando de recibir email porque su filtro spam cree que son correo no deseado, intente reducir la sensibilidad del filtro indicando un valor superior en el campo La puntuación que un mensaje debe obtener para ser considerado spam.

Nota: Para mejorar la eficiencia del filtro spam, puede entrenarlo con los mensajes que reciba (vea a continuación las instrucciones acerca de cómo mejorar la eficacia de la detección del filtro spam en la siguiente sección).

- Qué hacer con el correo spam. Si está convencido de la eficiencia de su filtro spam, puede configurar el filtro para que elimine de manera automática todos los correos identificados como spam. Para hacerlo seleccione la opción Eliminar. Si desea filtrar el correo con el software existente en su ordenador local, seleccione la casilla Marcar como spam y guardar en el buzón de correo e indique la manera en que el filtro spam debe marcar los mensajes identificados como spam. "X-Spam-Flag: YES" y "X-Spam-Status: Las cabeceras Yes" se añaden por defecto a la fuente del mensaje y, si lo desea, el filtro spam también puede incluir una cadena de texto al principio de la línea Asunto. Para incluir una combinación deseada de símbolos o palabras en el asunto del mensaje, introdúzcalo en la casilla Añadir el siguiente texto al principio del asunto de cada mensaje reconocido como spam. Si no desea que el filtro spam modifique el asunto del mensaje, deje esta casilla en blanco. Si desea incluir la puntuación del mensaje en la línea de asunto, introduzca `_SCORE_` en esta casilla.

- Texto de alerta de detección Spam. Si desea que el filtro spam incluya un texto en los mensajes de email marcados como spam, indique el texto en esta casilla.
 - Idiomas de confianza. Los mensajes de email escritos en los idiomas indicados y con los juegos de caracteres definidos pasarán el filtro spam y no se marcarán como spam.
- 3** Haga clic en ACEPTAR para guardar los ajustes.
- 4** Si no desea recibir emails de determinados dominios o remitentes individuales, haga clic en la pestaña Lista Negra y añada las entradas pertinentes a la lista negra del filtro spam:
- Para añadir entradas a la lista negra, haga clic en Añadir Direcciones. Si dispone de una lista de entradas guardadas en un archivo, haga clic en Examinar para indicarlo y haga clic en ACEPTAR. De no ser así, seleccione la opción Desde Lista e introduzca las direcciones de email en la casilla Direcciones de Email. Sitúe una dirección por línea, o bien todas en una línea pero separadas por comas, dos puntos o espacio en blanco. Puede usar un asterisco (*) como sustituto para un número de letras, y un símbolo de interrogación (?) para reemplazar una única letra. Por ejemplo: address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net. Si indica *@spammers.net bloqueará todo el dominio de correo spammers.net. Para guardar las entradas añadidas, haga clic en ACEPTAR, confirme la adición y haga clic de nuevo en ACEPTAR.
 - Para eliminar entradas de la lista negra, en la pestaña Lista Negra, seleccione las entradas y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.
- 5** Si desea asegurarse de que no perderá ningún email de determinados remitentes, haga clic en la pestaña Lista Blanca y añada las direcciones de email o dominios a la lista blanca del filtro spam:
- Para añadir entradas a la lista blanca, haga clic en Añadir Direcciones. Si dispone de una lista de entradas guardadas en un archivo, haga clic en Examinar para indicarlo y haga clic en ACEPTAR. De no ser así, seleccione la opción Desde Lista e introduzca las direcciones de email en la casilla Direcciones de Email. Sitúe una dirección por línea, o bien todas en una línea pero separadas por comas, dos puntos o espacio en blanco. Puede usar un asterisco (*) como sustituto para un número de letras, y un símbolo de interrogación (?) para reemplazar una única letra. Por ejemplo: address@mycompany.com, user?@mycompany.com, *@mycompany.com. Si indica *@mycompany.com, se añadirán a la lista blanca todas las direcciones de email del dominio de correo mycompany.com. Para guardar las entradas añadidas, haga clic en ACEPTAR, confirme la adición y haga clic de nuevo en ACEPTAR.
 - Para eliminar entradas de la lista blanca, en la pestaña Lista Blanca, seleccione las entradas y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.
- 6** Una vez configurado el filtro spam, haga clic en Activar Filtración Spam y entonces haga clic en ACEPTAR.





Mejorando la Eficiencia de la Detección de Spam

Puede mejorar la eficiencia de la detección entrenando el filtro spam con los emails que tiene almacenado en su buzón de correo.

➤ *Para mejorar la eficiencia de la detección spam:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Filtración Spam.

2 Haga clic en la pestaña Entrenamiento.

En esta pantalla se muestran todos los mensajes que tenga almacenados en su buzón de correo. En la columna de la izquierda se muestra un icono para cada mensaje que indica si este está identificado como spam - , no spam - , o no clasificado - . Si ya ha entrenado su filtro spam con un correo y los resultados han sido registrados en la base de datos del filtro spam se mostrará un icono  en la columna de la derecha.

3 Entrene el filtro spam.

En la mayoría de casos puede ver si un correo es spam o no simplemente viendo la línea del asunto el nombre del remitente. Si no le dan ninguna pista pruebe a mirar el interior del mensaje usando su programa de correo o interfaz webmail.

- Para marcar un mensaje como spam, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en 'Es Spam!'.
▪ Para marcar un mensaje como no spam, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en 'No es Spam'.
- Para eliminar cualquier información acerca del mensaje de la base de datos del filtro spam, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en 'Olvidarlo'.

4 Una vez finalizado el entrenamiento, puede eliminar los correos spam de su buzón usando el programa de email o el interfaz del Webmail.

Vaciando la Base de Datos del Filtro Spam

Si de manera accidental su filtro spam ha entrenado con un gran número de correos spams o no spams o viceversa puede ser que este proporcione resultados incorrectos. En este caso vacíe la base de datos y repita el entrenamiento.

➤ *Para vaciar la Base de Datos del filtro spam:*

1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Filtro Spam > Formación.

2 Haga clic en el botón Vaciar.

Desactivando el Filtro Spam

- *Para desactivar un filtro spam para su buzón:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Filtro Spam.
- 2 Haga clic en Desactivar Filtro Spam y entonces hacer clic en ACEPTAR.

Protegiendo su buzón de Virus

Para proteger su sistema contra virus no abra aquellos documentos adjuntos de correos que le parezcan sospechosos, active la protección anti virus del servidor, si este servicio se lo proporciona su compañía de alojamiento y asegúrese de tener un corta fuegos y un software anti virus instalado en su ordenador personal. Además le recomendamos que tenga su sistema actualizado y que instale hot fixes y parches regularmente.

En esta sección:

Activando la Protección Anti virus.....	151
Desactivando la Protección Anti virus.....	152

Activando la Protección Anti virus

- *Para activar la protección anti virus:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Protección Anti Virus.
- 2 Escoja el modo de escaneo de correo deseado. Puede activar el escaneo para los correos entrantes, salientes o para ambos.

Nota: Si usa el Antivirus Kaspersky en el servidor, puede usar el icono Ajustes de escaneo para modificar dichos ajustes. Si desea ver la información de los ajustes de escaneo, haga clic en el acceso directo Ayuda en el menú de navegación.

- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Desactivando la Protección Anti virus

- *Para desactivar la protección anti virus de su buzón de correo:*
- 1** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Protección Anti Virus.
- 2** Seleccione la opción No escanear en busca de virus y haga clic en Aceptar.

Suspendiendo y Reactivando Buzones de Correo

- *Para suspender temporalmente los servicios de correo de un buzón:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email*.
 - 2 Haga clic en Buzón de Correo dentro del grupo Herramientas .
 - 3 Deseleccione la casilla Buzón de Correo.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.


- *Para reanudar lo servicio de correo de un buzón suspendido:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email*.
 - 2 Haga clic en Buzón de Correo dentro del grupo Herramientas .
 - 3 Marque la casilla de verificación Buzón de Correo.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

- *Para suspender temporalmente los servicios de correo para todos los buzones de un dominio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo.
 - 2 Haga clic en Desactivar dentro del grupo Herramientas .

- *Para reanudar los servicios de correo para todos los buzones de un dominio:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo.
 - 2 Haga clic en Activar dentro del grupo Herramientas .

Eliminando Buzones de Correo

➤ *Para eliminar un buzón de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente al buzón de correo que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados.
- 4 Cuando se le pida confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Desactivando el Servicio de buzón cuando decida convertir su Cuenta en Redireccionador de Correo

Si va a usar su cuenta de correo como redireccionador o como lista de correo, le recomendamos desactivar el servicio de buzón de correo: un buzón de correo mantiene todos los correos entrantes y no los elimina una vez reenviados. Por eso, si decide disponer de una configuración "buzón + redireccionador de correo" en su cuenta, asegúrese de vaciar el buzón de vez en cuando.

➤ *Para desactivar el servicio de buzón de su cuenta, rechazando todos los mensajes de su buzón:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Buzón.
- 2 Deseleccione la casilla Buzón de Correo.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Configurando un Redireccionador de Correo hacia una única dirección de email.

➤ *Para configurar una cuenta de email que acepte correo y lo reenvíe a otra dirección:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Crear Redireccionamiento.
- 2 Seleccione la dirección de email que desea convertir en redireccionador de correo o haga clic en Añadir Cuenta de Correo Nueva para configurar una dirección de email nueva.
- 3 Haga clic en Siguiente >>.

El nombre de dominio se muestra a la derecha del símbolo @, por lo que sólo necesita introducir el nombre. Puede ser, por ejemplo, su nombre o apellido separado por un punto, nombre del departamento o cualquier texto con símbolos latinos. El nombre debe ser suficientemente corto para poderlo recordar. Puede estar compuesto por símbolos alfanuméricos, guiones, puntos y guiones bajos.

- 4 Seleccione la casilla Reenviar e indique la dirección de email donde deben reenviarse los correos.
- 5 Haga clic en Finalizar.

En esta sección:

Suspendiendo y Reactivando Redireccionadores de Correo 155

Suspendiendo y Reactivando Redireccionadores de Correo

➤ *Para suspender un redireccionador de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Redireccionador.
- 2 Deseleccione la casilla Reenviar.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para reactivar un redireccionador de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Redireccionador.
- 2 Marque la casilla Reenviar.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Configurando un Redireccionador de Correo para Múltiples direcciones de Correo

- *Para configurar una dirección de email que aceptará correo y lo reenviará a múltiples direcciones de email:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Grupo de Correo.
 - 2 Haga clic en Añadir Nuevo Miembro.
Como mínimo debe añadir una dirección de email antes de poder activar el redireccionador de correo a múltiples direcciones de correo.
 - 3 Introduzca la dirección externa de email en el campo E-mail o seleccione una o más cuentas de nombre de correo.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.
 - 5 Haga clic en Activar .

En esta sección:


Añadiendo y Eliminado Direcciones de Destinatarios	157
Desactivando el Redireccionamiento de Correo a Múltiples Direcciones de Email	158

Añadiendo y Eliminado Direcciones de Destinatarios

➤ *Para añadir una dirección de correo externa a la lista de cuentas de correo que reciben correspondencia de correo reenviada:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Grupo de Correo.
- 2 Haga clic en Añadir Nuevo Miembro.
- 3 En el campo E-mail introduzca la dirección externa de email deseada.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Si desea eliminar una dirección de email externa de la lista de cuentas de correo que reciben correspondencia de email:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Grupo de Correo.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la dirección de correo que desea eliminar de la lista.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

➤ *Si desea añadir una dirección de email registrada en el servidor a la lista de cuentas de correo que reciben correspondencia por email:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Correo Cuentas > *cuenta de correo* > Grupos.
- 2 Dentro de la lista Grupos de correo disponibles seleccione el redireccionador de correo múltiple.
- 3 Haga clic en Añadir >>.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Una dirección de correo registrada en su servidor también puede añadirse de la lista de suscripción a través del procedimiento de adición de direcciones de email externas (ver arriba).

➤ *Para eliminar una dirección de email registrada en su servidor de la lista de cuentas de correo que reciben emails reenviados:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Correo Cuentas > *cuenta de correo* > Grupos.
- 2 Seleccione el redireccionador de correo múltiple en Miembro dentro de la siguiente lista de grupos de correo.
- 3 Haga clic en << Eliminar.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Una dirección de correo registrada en su servidor también puede eliminarse de la lista de suscripción a través del procedimiento de eliminación de direcciones de email externas (ver arriba).

Desactivando el Redireccionamiento de Correo a Múltiples Direcciones de Email

- *Para desactivar el redireccionamiento de correo a múltiples direcciones de email:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Grupo de Correo.
 - 2 Haga clic en Desactivar .

Eliminando Redireccionadores de Correo

- *Para eliminar un redireccionador de correo:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo.
 - 2 Seleccione la casilla correspondiente al redireccionador de correo que desea eliminar.
 - 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados.
 - 4 Cuando se le pida confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Configurando una Respuesta Automática

Si tiene previsto irse de vacaciones y durante su ausencia no podrá consultar su correo puede dejar un aviso de ausencia por vacaciones que se enviará de forma automática a todos los contactos que le hayan enviado correos durante su ausencia. Esto es posible gracias a la facilidad de respuesta automática, también denominada auto respondedor. Aparte de los avisos por vacaciones, las organizaciones pueden usar estas respuestas automáticas para notificar a sus clientes acerca de las peticiones realizadas de soporte o productos, confirmándoles la recepción de dichas peticiones e informándoles que se procesarán lo antes posible. Las respuestas automáticas pueden incluir mensajes en texto o en formato HTML y también pueden contener archivos adjuntos.

➤ *Para configurar una respuesta automática para un buzón de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Auto respuestas.
- 2 Si no va a adjuntar ningún archivo a la respuesta automática, vaya al paso 3. Si desea adjuntar un archivo a la respuesta automática:
 1. Haga clic en el icono Archivos Adjuntos dentro del grupo Herramientas.
 2. Haga clic en Examinar para localizar el archivo y una vez seleccionado haga clic en Enviar Archivo.

El archivo se añadirá al almacén de archivos adjuntos y podrá adjuntar este archivo a un gran número de respuestas automáticas distintas.
 3. Una vez haya finalizado haga clic en Nivel Superior y siga el siguiente paso.
- 3 Haga clic en el icono Añadir Nuevo Autoresponder dentro del grupo Herramientas.
- 4 Configure la respuesta automática:
 1. Introduzca un nombre para denominar la respuesta automática en la casilla Nombre del Auto respondedor.

Por ejemplo, 'Aviso de Vacaciones'.
 2. Si desea que su correo entrante se reenvíe a otra dirección de email mientras está fuera, indique la dirección de email en la casilla En el caso de respuesta automática, reenviar el mensaje original al email indicado.
 3. Si desea que esta respuesta automática se envíe a cualquier correo entrante, en el grupo Condiciones deje la opción siempre responder seleccionada. Si desea responder de forma automática sólo a aquellos mensajes que contengan palabras concretas en el mensaje del texto o bien en su línea de asunto, seleccione la opción apropiada e introduzca la combinación de palabras en el campo de entrada.

4. Por defecto, la línea asunto de los correos entrantes se insertará en la respuesta automática. Para usar un asunto personalizado, introdúzcalo en la casilla de entrada de asunto Responder.
 5. Como los destinatarios de estas respuestas no podrán suponer que se trata de una respuesta automática, puede que deseen responder a su auto-respuesta. Por tanto debe indicar su dirección de email como Dirección de Retorno, ya que sino los mensajes de respuesta se enviarían a la dirección del auto respondedor.
 6. Indique el formato del mensajes de respuesta automático (texto plano o HTML) y la codificación de caracteres (se recomienda UTF-8). Si usa etiquetas HTML en el mensaje de auto respuesta, deberá seleccionar la opción HTML.
 7. Introduzca su mensaje en el campo Responder con Texto.
 8. Si lo desea adjunte archivos. Para ello haga clic en el botón , seleccione la casilla Añadir Nuevo Adjunto que corresponda con el archivo que previamente habrá cargado al almacén de adjuntos y haga clic en ACEPTAR. Para eliminar un archivo adjunto de la respuesta automática, seleccione la casilla que corresponda y haga clic en Eliminar.
 9. Para limitar el número de respuestas automatizadas por día a la misma dirección de email, indique el número deseado en la casilla respectiva debajo de Límites.

El ajuste por defecto es responder hasta un máximo de diez veces al día a la misma dirección de correo.
 10. Para reducir la carga del servidor de correo puede limitar el número de direcciones únicas que el auto respondedor debe recordar. Para ello, introduzca el número deseado en la casilla Almacenar hasta.
- 5** Haga clic en ACEPTAR.
 - 6** Haga clic en el icono Activar dentro del grupo Herramientas.

Desactivando Respuestas Automáticas

➤ *Para desactivar una respuesta automática para un buzón de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Auto respuestas.
- 2 Haga clic en Desactivar .

Ahora la respuesta automática está desactivada. Su configuración no se elimina del panel de control por lo que podrá seguir usándola cuando lo necesite, repitiendo el mismo procedimiento y haciendo clic en Activar en el último paso.

➤ *Para eliminar una configuración de respuesta automática que ya no necesite:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo > *dirección de email* > Auto respuestas.
- 2 Seleccione la casilla que corresponda al nombre de configuración y haga clic en Eliminar.

Configurando Preferencias a nivel del Sitio para la Entrega de Correo a Usuarios Inexistentes (Devolución de Correo)

Cuando alguien envía un mensaje de email a una dirección que no existe en su dominio, el servidor de correo acepta por defecto los correos, los procesa y cuando verifica que dicho destinatario no existe, devuelve el correo al remitente con el aviso “esta dirección ya no acepta correo”. Puede:


- Seguir devolviendo estos correos a los remitentes (opción Reenviar),
- Reenviar estos correos a la dirección de email indicada (opción Reenviar a la dirección),
- Reenviar todos estos emails a otro servidor de correo con la dirección IP indicada (opción Reenviar a servidor de correo externo con dirección IP),
- Rechazar dichos emails sin aceptarlos ni notificar a los remitentes (opción Descartar).

Este ajuste puede hacer disminuir la carga del servidor de correo debido a la reducción de spam, que generalmente se envía a nombres de usuario generados al azar. De todas formas esto puede aumentar la velocidad en que el filtro spam escanea su servidor de correo para verificar direcciones de email válidas.

➤ *Para configurar los ajustes a nivel de sitio para la entrega de correo a usuarios no existentes:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Correo > Ajustes de Correo.
- 2 Seleccione la opción deseada e indique la información solicitada.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

Introduciendo Cambios Similares a varias Cuentas de Correo a la vez

- *Para introducir cambios similares a un grupo de cuentas de correo a la vez:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Cuentas de Correo.
- 2 Seleccione las casillas correspondientes a las cuentas de correo cuyos ajustes desea modificar.
- 3 Haga clic en  Modificar.
- 4 Cambie los ajustes según su conveniencia:
 - Seleccione Activar para activar la opción para las cuentas de correo seleccionadas.
 - Seleccione Desactivar para desactivar la opción para las cuentas de correo seleccionadas.
 - Deje No cambiar seleccionado si no desea cambiar la opción.
- 5 Haga clic en ACEPTAR.

Manteniendo Listas de Correo

Si desea entregar ofertas y promociones a sus clientes, realizar un boletín de noticias o informar a los visitantes acerca de actualizaciones recientes, debe configurar una lista de correo en su sitio y suscribir a sus usuarios o bien invitarlos a que realicen la suscripción ellos mismos.

La lista de correo es una forma muy cómoda de llegar a más lectores de una sola vez: contiene una lista de direcciones de email, que se agrupan bajo una única dirección de correo, a la que puede enviar información o boletines de noticias.

En esta sección:

Configurando una Lista de Correo	164
Suscribiendo y Dando de baja Usuarios	165
Colgando un Mensaje en su Lista de Correo	165
Eliminando Listas de Correo	165


Configurando una Lista de Correo

➤ *Para configurar una lista de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Listas de correo.
- 2 Haga clic en Activar para iniciar el servicio de lista de correo.
- 3 Haga clic en Añadir Lista de Correo Nueva.
- 4 Indique un nombre para la lista de correo.
Puede tratarse, por ejemplo, del nombre de un departamento, un tema de la lista de correo o cualquier otro texto en símbolos latinos. El nombre debe ser suficientemente corto para poderlo recordar. Puede contener símbolos alfanuméricos, guiones, puntos o subrayados.
- 5 Indique la contraseña que se usará para administrar la lista de correo.
- 6 Indique el email del administrador de la lista de correo.
- 7 Deje seleccionada la casilla Notificar al Administrador acerca de la creación de la lista de correo.
En el email del administrador indicado por usted, recibirá indicaciones acerca del uso y la gestión de la lista de correo. Guarde este mensaje para sus registros.
- 8 Haga clic en ACEPTAR.

Su lista de correo es operable con los ajustes por defecto. De todas formas, puede configurarlo, por ejemplo, y activar la moderación, filtrar el contenido de los mensajes o archivarlos.

➤ *Para configurar la lista de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Listas de correo.
- 2 Haga clic en el icono  situado al lado de la dirección de la lista de correo deseada.
Se abrirá una ventana de acceso.
- 3 Introduzca la contraseña del administrador de la lista y haga clic en Dejarme acceder

➤ *De forma alternativa, puede acceder a la configuración de la lista de correo de la siguiente forma (en alojamiento Linux):*

- 1 En su navegador web, introduzca la siguiente URL:
<http://lists.<your-domain.com>/mailman/admin/<listname>> (donde <your-domain.com> es el nombre de su dominio y <listname> es el nombre de la lista de correo (es decir, la parte situada a la izquierda de la dirección de correo de la lista, antes del símbolo @).
Se abrirá una ventana de acceso.
- 2 Introduzca la contraseña del administrador de la lista y haga clic en Dejarme acceder

Para publicar una incidencia o información a la lista de correo debe enviarlo por email a la dirección de email de la lista de correo. Este será enviado a todos los usuarios suscritos a la lista de correo.

Suscribiendo y Dando de baja Usuarios

➤ *Para suscribir usuarios a una lista de correo:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Listas de correo > *nombre de lista de correo* > Añadir Miembro Nuevo.
- 2 Indique la dirección de email del usuario.
- 3 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para dar de baja usuarios de una lista de correo:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Listas de correo > *nombre de la lista de correo*.
- 2 Seleccione la casilla situada a la izquierda de la dirección de email del usuario.
- 3 Haga clic en Eliminar.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Colgando un Mensaje en su Lista de Correo

Para publicar una incidencia o información a la lista de correo debe enviarlo por email a la dirección de email de la lista de correo. Este será enviado a todos los usuarios suscritos a la lista de correo.

Eliminando Listas de Correo

➤ *Para eliminar una lista de correo de un sitio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Listas de correo.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la dirección de lista de correo que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados.
- 4 Cuando se le pida confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Viendo Estadísticas

- *Si desea ver la información sobre el espacio de disco y ancho de banda usado por sus sitios:*

En su Página de inicio, haga clic en el acceso directo stats apropiado.

- *Para saber cuántas personas han visitado su sitio, de qué países y qué páginas han visitado:*

- 1 Vaya a Dominios > nombre de dominio > Estadísticas Web.
- 2 Vea las estadísticas de las páginas web o de los archivos descargados o cargados en áreas específicas de su sitio:
 - Para ver el uso mensual del ancho de banda haga clic en Historial de Uso de Ancho de Banda.
 - Para ver el uso del ancho de banda del FTP, y de los servicios de correo y web de este dominio, haga clic en Informe de Uso de Tráfico.
 - Para ver las estadísticas de las páginas web transferidas desde su sitio usando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), haga clic en Estadísticas Web.
 - Para ver las estadísticas de las páginas web transferidas desde su sitio usando el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), haga clic en Estadísticas Web SSL .
 - Para ver estadísticas de archivos transferidos usando el protocolo de transferencias de archivos (FTP), haga clic en Estadísticas FTP.
 - Para ver las estadísticas de archivos transferidos sobre FTP con acceso anónimo sin una contraseña, haga clic en Estadísticas de FTP Anónimo.

Nota: Si usa el paquete estadístico Webalizer en su cuenta, puede personalizar los informes gráficos mostrados por Webalizer. Si desea más información, consulte la sección Ajustando Preferencias para Presentación de Estadísticas Web por Webalizer.

De forma alternativa, puede ver las estadísticas de un sitio visitando la siguiente URL: <https://your-domain.com/plesk-stat/webstat>. Cuando se le pida el nombre de usuario y la contraseña, indique las credenciales de su cuenta FTP.

Si desea ver un informe consolidado sobre todos sus sitios Web y su cuenta de alojamiento, vaya a Dominios > Ver Estadísticas.

Operaciones comunes en informes:

- Para obtener más detalles seleccione la opción Informe Completo del menú desplegable Informe.

- Para modificar la cantidad de información presentada en un informe, haga clic en Personalizar y cambie una plantilla de informe ya existente (para ello haga clic en el nombre de la plantilla) o cree una nueva plantilla de informe (para ello haga clic en Añadir Nueva Presentación). A continuación, indique la cantidad de información que desea en cada una de las secciones del informe: seleccione Ninguna si no desea ninguna información, seleccione Resumen si desea una vista general o seleccione Completa si desea un informe detallado. Seleccione la casilla Usar como informe por defecto y haga clic en ACEPTAR. Para eliminar una presentación de informe personalizada, seleccione la casilla correspondiente al nombre de la presentación y haga clic en Eliminar.
- Para imprimir el informe haga clic en Imprimir. Se abrirá el informe en una ventana aparte del navegador. Para imprimir el informe seleccione la opción Archivo > Imprimir del menú del navegador.
- Para enviar el informe por email introduzca la dirección de email del destinatario en la casilla situada a la derecha del grupo Informes y haga clic en Enviar por Email. Si usted es el destinatario, no deberá indicar la dirección de email: el sistema asume por defecto que usted es el destinatario del informe e indica su dirección de email registrada en su cuenta de panel de control.
- Para que los informes se generen y se envíen de forma automática diariamente, semanalmente o mensualmente, haga clic en Entrega de Informe y siga las indicaciones que se detallan en la sección Automatizando la generación de informes y la entrega por email (en la página 171).

En Este Capítulo:

Ajustando las Preferencias para Presentación de Estadísticas Web por Webalizer	168
Automatizando la Generación de Informes y su Entrega por Email	171
Viendo Archivos Log y Configurando el Reciclaje de Archivos Log.....	173

Ajustando las Preferencias para Presentación de Estadísticas Web por Webalizer

Por defecto, la utilidad estadísticas cuenta e informa sobre las peticiones de páginas Web y otros archivos realizados en su sitio—por sus propias páginas Web. Así, cuando el navegador de un usuario solicite una única página Web de su sitio que contenga referencias a otros archivos, como scripts, hojas de estilo en cascada, archivos de sonido y similares, la utilidad estadísticas informará de estas referencias a los archivos como si se trataran de visitas a su página Web. De esta forma, con los ajustes por defecto, su uso de las estadísticas no es preciso.

Puede:

- Ocultar estas referencias internas y referencias de otros sitios.
- Agrupar referencias de un número determinado de sitios para que así se muestren como si se hubieran originado desde una única ubicación.
- Ocultar peticiones directas. Las peticiones directas se envían a su servidor Web cuando los usuarios acceden a su sitio introduciendo la URL en sus navegadores.

En esta sección:

Ocultando y Mostrando Referencias Internas desde Su Sitio u Otros Sitios	169
Agrupando y Separando Referencias de Otros Sitios	170
Ocultando y Mostrando Peticiones Directas	170

Ocultando y Mostrando Referencias Internas desde Su Sitio u Otros Sitios

➤ *Para ocultar las referencias internas o referencias de otros sitios:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias.
- 2 Haga clic en Ocultar Entradas.
- 3 En la casilla desplegable Tipo de Entrada, deje seleccionado el valor Referencia.
- 4 En el campo Referencia, indique del nombre de dominio cuyas referencias no desea que se reflejen en los informes de estadísticas web.

Puede usar el carácter "*" para indicar una parte del nombre de dominio.

- 5 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para mostrar referencias:*


- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias.
- 2 Seleccione las casillas correspondientes a las entradas que desea mostrar y haga clic en Eliminar.
- 3 Confirme la operación y haga clic en ACEPTAR.

Agrupando y Separando Referencias de Otros Sitios

➤ *Para agrupar referencias de un sitio determinado:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias > Referencias Agrupadas > Referencias Agrupadas.
- 2 Indique el nombre del grupo que desea que aparezca para todos las referencias de un sitio determinado.
- 3 En la casilla Referencia indique el sitio (nombre de dominio) desde el que se agruparán todas las referencias.
Puede usar el caracter '*' para indicar una parte del nombre de dominio.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para desagrupar referencias de un determinado sitio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias > Referencias Agrupadas. Aparecerán los nombres de todos los grupos de referencias en una lista.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente al nombre del grupo deseado y haga clic en  Eliminar Seleccionado.
- 3 Confirme la operación y haga clic en ACEPTAR.

Ocultando y Mostrando Peticiones Directas

➤ *Para ocultar peticiones directas:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias.
- 2 Haga clic en Ocultar Entradas.
- 3 En la casilla desplegable Tipo de Entrada, seleccione el valor Petición directa.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para mostrar peticiones directas:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Estadísticas Web > Preferencias. Todas las entradas ocultas se mostrarán en una lista.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la entrada Petición directa y haga clic en Eliminar.
- 3 Confirme la operación y haga clic en ACEPTAR.

Automatizando la Generación de Informes y su Entrega por Email

- *Para recibir informes consolidados del estado de su cuenta de forma regular:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones.
 - 2 En la columna Nombre , haga clic en el tipo de informe deseado.
 - 3 Haga clic en Entrega de Informes.
 - 4 Haga clic en Nueva Programación de Entrega.
 - 5 Para recibir el informe en la dirección de email registrada en el sistema, seleccione el valor *el cliente* del menú desplegable Entregar a . Para recibir el informe en otra dirección de email, seleccione la opción *la dirección de email que he indicado* e introduzca la dirección de correo deseada.
 - 6 En el menú desplegable Frecuencia de Entrega seleccione el intervalo de entrega.

Puede hacer que el informe se entregue diariamente, semanalmente o mensualmente.
 - 7 Haga clic en ACEPTAR.
- *Para cambiar el calendario de entrega de un informe de estado de cuenta:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones > *nombre del informe* > Entrega de Informe.
 - 2 En la columna Frecuencia , haga clic en el hipervínculo correspondiente al calendario de entrega que desea modificar.
 - 3 Modifique los ajustes a su conveniencia y haga clic en ACEPTAR.
- *Para no recibir más informes de estado de cuenta:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones > *nombre del informe* > Entrega de Informe.
 - 2 Seleccione la casilla correspondiente a la programación de entrega y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.
- *Para recibir informes detallados de un dominio/sitio web específico de forma regular:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones > *nombre del informe* > Entrega de Informe.
 - 2 Haga clic en Añadir Programación de Entrega.
 - 3 Para recibir el informe en la dirección de email registrada en el sistema, seleccione el valor *cliente* del menú desplegable Entregar a . Para recibir el informe en otra dirección, seleccione la opción *dirección de email especificada por mi* e introduzca la dirección de email.

- 4** En el menú desplegable Frecuencia de Entrega seleccione el intervalo de entrega. Puede hacer que el informe se entregue diariamente, semanalmente o mensualmente.
 - 5** Haga clic en ACEPTAR.
- *Para cambiar el calendario de entrega de un informe de dominio/sitio web detallado:*
- 1** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones > *nombre del informe* > Entrega de Informe.
 - 2** En la columna Frecuencia , haga clic en el hipervínculo correspondiente al calendario de entrega que desea modificar.
 - 3** Modifique los ajustes a su conveniencia y haga clic en ACEPTAR.
- *Para no recibir más informes de estado de cuenta:*
- 1** Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Informe > Presentaciones > *nombre del informe* > Entrega de Informe.
 - 2** Seleccione la casilla correspondiente a la programación de entrega y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.


Viendo Archivos Log y Configurando el Reciclaje de Archivos Log

Todas las conexiones con el servidor Web así como las peticiones de archivos no encontrados en el servidor se registran en los archivos log. Estos archivos son analizados por las utilidades estadísticas del servidor, que posteriormente pueden mostrar informes gráficos. Puede descargar estos archivos log a su ordenador para que las utilidades estadísticas de terceros puedan procesarlos o ver sus contenidos para finalidades de eliminación de fallos.

➤ *Para evitar una acumulación innecesaria de archivos log, debe activar la eliminación y reciclaje automático de los archivos log:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Registros > Rotación de Registros.
- 2 Haga clic en Activar dentro del grupo Herramientas . Si sólo ve Desactivar significará que el reciclado de logs ya está activado.
- 3 Indique cuándo reciclar los archivos log y cuántas instancias de cada archivo log desea guardar en el servidor. Indique también si deben ser comprimidos y enviados a una dirección de email una vez hayan sido procesados.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para ver los contenidos de un archivo log o descargarlo en su ordenador:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Registros. Se mostrará una lista de archivos de registro.
- 2 Puede:
 - Para indicar el número de líneas desde el final del archivo log que desea ver, introduzca un número en la casilla correspondiente dentro del grupo Preferencias .
 - Si desea ver el contenido de un archivo de registro, haga clic en el nombre del archivo.
 - Para descargar un archivo a su ordenador, haga clic en el icono  , correspondiente al archivo que desea.
 - Para eliminar un archivo log del servidor, seleccione la casilla correspondiente y haga clic en Eliminar. Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Copia de Seguridad y Recuperación de Sus Datos

Con la versión actual de las utilidades de copia de seguridad y recuperación instaladas en su panel de control, puede:

Copiar su cuenta con los dominios. El archivo de copia de seguridad incluirá todas las configuraciones y datos del panel de control relacionados con su cuenta y sus dominios (sitios Web).

Realizar copias de seguridad de dominios individuales (sitios Web). El archivo de copia de seguridad incluirá todos los datos relacionados con la cuenta de administrador de dominio, servicios de correo y de dominio (sitio web) , incluyendo los contenidos de los buzones de correo, Horde Turba, las listas de contactos de la libreta de direcciones y los ajustes anti spam y anti virus.

Programar copias de seguridad. La programación de una copia de seguridad puede realizarse para su cuenta y para sus dominios.

Restaurar los datos desde los archivos de copia de seguridad.

En Este Capítulo:

Configurando el Panel de Control para Usar un Repositorio FTP	175
Copiando Su Cuenta con Sus Dominios.....	176
Realizando Copias de Seguridad de Dominios Individuales (Sitios Web)	177
Copiando Bases de Datos (Alojamiento Windows).....	177
Programando Copias de Seguridad.....	179
Restaurando Datos desde Archivos Backup.....	180
Restaurando Bases de Datos	181
Manteniendo su Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad.....	183
Manteniendo el Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad de Bases de Datos (Alojamiento Windows)	185

Configurando el Panel de Control para Usar un Repositorio FTP

- *Si va a usar un servidor FTP para almacenar archivos de copia de seguridad, deberá configurar el panel de control adecuadamente:*
- 1 Vaya al repositorio deseado:
 - En el caso de un repositorio a nivel de su cuenta, vaya a Inicio > Administrador de Copias de Seguridad > Ajustes del Repositorio FTP Personal.
 - En el caso de un repositorio a nivel de dominio, vaya a Dominios > nombre del dominio > Administrador de Copias de Seguridad > Ajustes del Repositorio FTP Personal.
 - 2 Indique los siguientes ajustes:
 - Nombre de host o dirección IP del servidor FTP.
 - Directorio en el servidor donde desea guardar los archivos de copia de seguridad.
 - Nombre de usuario y contraseña para acceder a la cuenta FTP.
 - 3 Haga clic en ACEPTAR.

Copiando Su Cuenta con Sus Dominios

➤ *Si desea realizar una copia de seguridad de su cuenta con dominios:*

- 1 En su Página de inicio, haga clic en Administrador de Copias de Seguridad.
- 2 Haga clic en Realizar copia de seguridad.
- 3 Indique:
 - La descripción y el prefijo del nombre del archivo de copia de seguridad. No puede indicar un nombre de archivo arbitrario, pero puede configurar el panel de control para que añada un prefijo a los nombres de los archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que el panel de control añade la fecha y hora de creación del archivo de copia de seguridad de forma automática (en Hora Universal) a los nombres de archivo de copia de seguridad.
 - Dividiendo el archivo de copia de seguridad. Si desea crear una copia de seguridad multi volumen, seleccione la casilla apropiada e indique el tamaño del volumen en megabytes.
 - La ubicación donde se guardar el archivo de copia de seguridad. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
 - Los datos a copiar. Sólo puede copiar los ajustes relacionados con su cuenta y sitios Web o los ajustes y todo el contenido del sitio Web.
 - Notificación por email al finalizar la copia de seguridad. Si desea que se le envíe una notificación cuando se complete la copia de seguridad, indique su dirección de email.
- 4 Haga clic en Realizar copia de seguridad. Se iniciará el proceso de copia de seguridad y se mostrará el progreso en la pestaña Tareas de Copia de Seguridad Actuales. Puede usar el botón Actualizar para actualizar la información en pantalla. Una vez finalizada la copia de seguridad, el archivo de copia de seguridad se guardará en el repositorio seleccionado.

Realizando Copias de Seguridad de Dominios Individuales (Sitios Web)

- *Para realizar una copia de seguridad de un dominio (sitio web):*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.
 - 2 Haga clic en Realizar copia de seguridad.
 - 3 Indique:
 - La descripción y el prefijo del nombre del archivo de copia de seguridad. No puede indicar un nombre de archivo arbitrario, pero puede configurar el panel de control para que añada un prefijo a los nombres de los archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que el panel de control añade la fecha y hora de creación del archivo de copia de seguridad de forma automática (en Hora Universal) a los nombres de archivo de copia de seguridad.
 - Dividiendo el archivo de copia de seguridad. Si desea crear una copia de seguridad multi volumen, seleccione la casilla apropiada e indique el tamaño del volumen en megabytes.
 - La ubicación donde se guardar el archivo de copia de seguridad. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
 - Los datos a copiar. Sólo puede copiar ajustes de alojamiento Web o ajustes de alojamiento Web y todo el contenido del sitio.
 - Notificación por email al finalizar la copia de seguridad. Si desea enviar un aviso por email cuando se haya completado la copia de seguridad, indique una dirección de email.
 - Suspender el sitio Web cuando se complete la copia de seguridad. Si no desea que nadie pueda realizar cambios en el contenido del sitio o en sus ajustes durante la realización de la copia de seguridad, seleccione la casilla correspondiente.
 - 4 Haga clic en Copiar Ahora. Se iniciará el proceso de copia de seguridad y se mostrará el progreso en la pestaña Tareas de Copia de Seguridad Actuales. Puede usar el botón Actualizar para actualizar la información en pantalla.

Una vez finalizada la copia de seguridad, el archivo de copia de seguridad se guardará en el repositorio seleccionado, siendo accesible desde el servidor FTP o desde la ubicación Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.

Copiando Bases de Datos (Alojamiento Windows)

- *Para copiar una base de datos:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de Datos.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente a la base de datos que desea copiar y haga clic en Copiar.
- 3 Indique el nombre del archivo de copia de seguridad y haga clic en ACEPTAR.
- 4 Si desea descargar el archivo resultante, haga clic en el nombre en la siguiente página una vez haya finalizado el proceso de copia de seguridad. Indique la ubicación donde desea guardar el archivo y haga clic en Guardar.
- 5 Haga clic en ACEPTAR.

➤ *Para copiar todas las bases de datos de su dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de Seguridad > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos, compruebe que tiene la opción Los repositorios de todos los dominios seleccionada en el campo Base de datos y haga clic en Copiar.
- 2 Indique el nombre del archivo de copia de seguridad y haga clic en ACEPTAR.
- 3 Si desea descargar el archivo resultante, haga clic en el nombre en la siguiente página una vez haya finalizado el proceso de copia de seguridad. Indique la ubicación donde desea guardar el archivo y haga clic en Guardar.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Programando Copias de Seguridad

- *Para programar una copia de seguridad de datos:*
- 1 Vaya al repositorio de archivos de copia de seguridad correspondiente al tipo de datos que desea copiar:
 - Para copiar los ajustes de su cuenta y el contenido del sitio Web, vaya a Inicio > Administrador de Copias de Seguridad.
 - Si desea copiar un sitio Web, vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.
 - 2 Haga clic en Ajustes de Copia de Seguridad Programada.
 - 3 Seleccione la casilla Activar esta tarea de copia de seguridad e indique:
 - Cuándo y con qué frecuencia debe ejecutarse la copia de seguridad.
 - Nombre del archivo de copia de seguridad.
 - Dividiendo el archivo de copia de seguridad. Si desea crear una copia de seguridad multi volumen, seleccione la casilla apropiada e indique el tamaño del volumen en megabytes. Tenga en cuenta que el tamaño del volumen no puede exceder los 4095 megabytes.
 - La ubicación donde se guarda el archivo de copia de seguridad. Seleccione el repositorio donde desea guardar el archivo de copia de seguridad.
 - Número máximo de archivos de copia de seguridad que se guardan en el repositorio. Si desea reciclar los archivos de copia de seguridad, indique un número: Cuando se exceda este límite, se eliminarán los archivos de copia de seguridad más antiguos.
 - Notificación por email en caso de errores durante la realización de la copia de seguridad. Si desea enviar un email cuando se produzca algún error durante la realización de la copia de seguridad, indique aquí la dirección de email.
 - Los datos a copiar. Sólo puede copiar los ajustes o los ajustes y el contenido del sitio Web.
 - 4 Haga clic en ACEPTAR.

Restaurando Datos desde Archivos Backup

➤ *Para restaurar los datos desde un archivo de copia de seguridad:*

1 Vaya al repositorio de archivos de copia de seguridad donde se encuentra el archivo:

- Para restaurar los ajustes de su cuenta y el contenido del sitio Web, vaya a Inicio > Administrador de Copias de Seguridad.
- Si desea restaurar un sitio Web, vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.

2 Haga clic en el nombre del archivo de copia de seguridad.

3 Indique los siguientes ajustes:

- Tipos de datos a restaurar.
- Suspende dominio (sitio Web) hasta que se haya completado la tarea de restauración. Seleccione esta opción si desea evitar posibles conflictos que pueden producirse cuando los usuarios modifican los ajustes o el contenido del sitio mientras estos están siendo restaurados.
- Enviar un aviso por email cuando se haya completado la tarea de restauración. Indique su dirección de email si desea que el Panel de Control le informe cuando haya completado la restauración.
- Política de resolución de conflictos. Indique qué desea hacer si se produce algún conflicto durante la restauración.

4 Haga clic en Restaurar.

En caso de que se produzca cualquier error durante la restauración de los datos, el asistente le pedirá que seleccione una resolución. Siga las indicaciones que aparecerán en pantalla para salir del asistente.

Nota: El modo de restauración Sobrescribir datos significa que se restaurarán todos los objetos desde los archivos de la copia de seguridad sin importar si actualmente están presentes en el sistema. El modo Sobrescribir funciona de la siguiente forma:

- Si un objeto o ajuste del archivo de copia de seguridad no está presente en Parallels Plesk Panel, este es creado o definido en Parallels Plesk Panel.
- Si un objeto o ajuste del archivo de copia de seguridad está presente en Parallels Plesk Panel, entonces el objeto o ajuste del archivo de copia de seguridad reemplaza el objeto o ajuste correspondiente presente en Parallels Plesk Panel.
- Si un objeto o ajuste está presente en Parallels Plesk Panel pero no se encuentra en el archivo de copia de seguridad, entonces el objeto o ajuste actualmente presente en Parallels Plesk Panel no se verá modificado.

Restaurando Bases de Datos

➤ *Si la base de datos ya existe y sólo desea restaurar sus contenidos:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos* > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos, seleccione el archivo de copia de seguridad correspondiente de la lista y haga clic en Restaurar.

Si no dispone de ningún archivo de copia de seguridad en su servidor, puede cargar el archivo de copia de seguridad al repositorio del servidor desde su máquina local. Si desea más información, consulte la sección Cargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de Datos al Servidor.

- 2 Confirme la restauración seleccionando la casilla correspondiente y haga clic en ACEPTAR.

Si está restaurando una base de datos MS SQL, puede que algunos usuarios de la base de datos queden huérfanos. Para que estos usuarios puedan acceder y usar la base de datos, deberá repararlos. Si desea más información, consulte la sección Recuperando Usuarios Huérfanos de la Base de Datos.

➤ *Si la base de datos no existe y necesita recrearla desde cero:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos y haga clic en Añadir Base de Datos Nueva.
- 2 Indique el nombre, tipo y servidor de la base de datos que desea restaurar.

Nota. Puede indicar un nuevo nombre para la base de datos, aunque debe escoger el tipo de base de datos apropiado: por ejemplo, si está intentando restaurar una base de datos MySQL, seleccione el tipo de base de datos MySQL.

- 3 Seleccione la casilla Restaurar base de datos desde archivo de copia de seguridad.
- 4 Indique la ubicación del archivo de copia de seguridad de la base de datos. Puede cargar un archivo de copia de seguridad desde su máquina local o bien indicar un archivo ubicado en el servidor.
- 5 Indique el nombre de usuario y la contraseña por defecto para la base de datos restaurada.
- 6 Haga clic en ACEPTAR.

Si está restaurando una base de datos MS SQL, puede que algunos usuarios de la base de datos queden huérfanos. Para que estos usuarios puedan acceder y usar la base de datos, deberá repararlos. Si desea más información, consulte la sección Recuperando Usuarios Huérfanos de la Base de Datos.

En esta sección:

Recuperando Usuarios Huérfanos de la Base de Datos 182

Recuperando Usuarios Huérfanos de la Base de Datos

Si está restaurando una base de datos MS SQL, puede que algunos usuarios de la base de datos queden huérfanos. Para que estos usuarios puedan acceder y usar la base de datos, deberá repararlos.

➤ *Para comprobar si una base de datos tiene usuarios huérfanos:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos*.
- 2 Si aparece un aviso informándole de que existen numerosos usuarios huérfanos que deberían ser reparados para un correcto funcionamiento, significa que deberá reparar algunos usuarios huérfanos.

➤ *Para reparar usuarios huérfanos:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Bases de datos > *nombre de la base de datos* y haga clic en el botón Reparar correspondiente al usuario huérfano que desea reparar.
- 2 Indique una contraseña para este usuario y haga clic en Reparar.
Si un usuario supuestamente es un sysuser sin contraseña, ejecute la reparación con el campo de contraseña vacío.
- 3 Repita los pasos 1-2 tantas veces como sea necesario para reparar los usuarios huérfanos.

Manteniendo su Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad

Esta sección ofrece indicaciones sobre:

- Cargando archivos de copia de seguridad en otro ordenador.
- Descargando archivos de copia de seguridad en otro ordenador
- Eliminando archivos de copia de seguridad redundantes desde el repositorio de backups

En esta sección:

Cargando Archivos de Copia de Seguridad al Servidor.....	183
Descargando Archivos de Copia de Seguridad desde el Servidor	184
Eliminando Archivos de Copia de Seguridad del Servidor.....	184

Cargando Archivos de Copia de Seguridad al Servidor


➤ *Si desea cargar un archivo de copia de seguridad al repositorio de copia de seguridad dentro del panel de control:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.
- 2 Haga clic en Cargar Archivos al Repositorio del Servidor.
- 3 Haga clic en Examinar y seleccione el archivo que desee.
- 4 Haga clic en ACEPTAR.

Se cargará el archivo al repositorio de archivos backup.

Descargando Archivos de Copia de Seguridad desde el Servidor


➤ *Para descargar el archivo de copia de seguridad desde el repositorio de backups:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.
- 2 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo backup que desea descargar.
- 3 Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo de copia de seguridad y haga clic en Guardar.

Se descargará el archivo desde el repositorio de archivos backup.

Eliminando Archivos de Copia de Seguridad del Servidor

➤ *Para eliminar un archivo backup del repositorio de archivos de copia de seguridad:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Administrador de Copias de Seguridad.
- 2 Seleccione la casilla correspondiente al archivo de copia de seguridad que desea eliminar.
- 3 Haga clic en  Eliminar Seleccionados.
- 4 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Manteniendo el Repositorio de Archivos de Copia de Seguridad de Bases de Datos (Alojamiento Windows)

Los archivos de copia de seguridad de su base de datos se guardan en su propio repositorio de copias de seguridad, que podrá acceder yendo a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de Seguridad > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos. Cada base de datos dispone de su propio repositorio de archivos de copia de seguridad. Si desea ver los archivos de copia de seguridad de una determinada base de datos, seleccione la base de datos en el menú Bases de datos. Por defecto, el repositorio de copias de seguridad de una base de datos muestra los archivos de copia de seguridad de todas las bases de datos de un dominio.

En el repositorio de copias de seguridad de la base de datos puede:

- Cargar archivos de copia de seguridad de la base de datos guardados en otro equipo
- Descargar archivos de copia de seguridad de la base de datos en otro equipo
- Eliminar archivos de copia de seguridad redundantes de la base de datos del repositorio de copias de seguridad de la base de datos

En esta sección:


Cargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de Datos al Servidor	186
Descargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor	186
Eliminando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor	187

Cargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de Datos al Servidor

- *Para cargar un archivo de copia de seguridad al repositorio de backups:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de Seguridad > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos y haga clic en Cargar Archivo de Copia de Seguridad.
 - 2 En el menú nombre de la base de datos seleccione la base de datos en cuyo repositorio desea cargar el archivo de copia de seguridad.
 - 3 Haga clic en Examinar... y seleccione el archivo que desee.
 - 4 Deje la casilla Restaurar la copia de seguridad de la base de datos de forma inmediata una vez se haya realizado la carga seleccionada si desea que los contenidos de la base de datos se restauren una vez se haya cargado el archivo de copia de seguridad.
 - 5 Haga clic en ACEPTAR.


El archivo de copia de seguridad de la base de datos se cargará al repositorio de copias de seguridad de la base de datos especificada.

Descargando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor

- *Para descargar un archivo de copia de seguridad desde el repositorio de copias de seguridad:*
- 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Copia de seguridad > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos.
 - 2 En el menú Base de datos seleccione la base de datos cuyos archivos de copia de seguridad desea examinar. Si desea examinar los archivos de copia de seguridad de todas las bases de datos de un dominio, deje la casilla Todas las bases de datos del dominio seleccionada.
 - 3 Haga clic en el icono  correspondiente al archivo de copia de seguridad que desea descargar
 - 4 Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo de copia de seguridad y haga clic en Guardar.

Se descargará el archivo desde el repositorio de archivos backup.

Eliminando Archivos de Copia de Seguridad de la Base de datos Del Servidor

- *Para descargar un archivo de copia de seguridad desde el repositorio de copias de seguridad:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre del dominio* > Administrador de Copias de seguridad > Repositorio de Copias de Seguridad de la Base de Datos.
 - 2 En el menú Base de datos seleccione la base de datos cuyos archivos de copia de seguridad desea examinar. Si desea examinar los archivos de copia de seguridad de todas las bases de datos de un dominio, deje la casilla Todas las bases de datos del dominio seleccionada.
 - 3 Seleccione la casilla correspondiente al archivo de copia de seguridad de base de datos que desee eliminar. Haga clic en  Eliminar , confirme la eliminación y haga clic en Aceptar.

Programando Tareas

Si necesita ejecutar scripts en su sitio en una hora concreta, use el programador de tareas del servidor de su proveedor para que el sistema los ejecute automáticamente.

En Este Capítulo:

Programando una Tarea (Alojamiento Linux)	189
Programando una Tarea (Alojamiento Windows)	190
Suspendiendo y Reanudando La Ejecución de Tareas	191
Cancelando una Tarea.....	191

Programando una Tarea (Alojamiento Linux)

➤ *Para programar una tarea:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Tareas Programadas.
- 2 Seleccione la cuenta de usuario de sistema en nombre de la cual se ejecutará la tarea.
- 3 Haga clic en Programar Tarea Nueva.
- 4 Indique cuándo ejecutar su comando.
 - Minuto - indique un valor entre 0 y 59
 - Hora - indique un valor entre 0 y 23
 - Día del Mes - indique un valor entre 1 y 31
 - Mes - indique un valor entre 1 y 12 o seleccione el mes en la casilla desplegable
 - Día de la Semana - indique un valor entre 0 y 6 (0 para Domingo) o seleccione el día de la semana en la casilla desplegable

Puede programar la hora en la que debe llevarse a cabo la copia de seguridad usando el formato de entrada crontab de UNIX. En este formato puede

- introducir numerosos valores separados por comas. Dos números separados por un guión significan un rango inclusivo. Por ejemplo, para ejecutar una tarea el día 4, 5, 6 y 20 de un mes, indique 4-6,20.
- inserte un asterisco para indicar todos los valores permitidos para este campo. Por ejemplo, para ejecutar una tarea de forma diaria, indique * en la casilla Día del Mes.

Para programar una tarea para que se ejecute cada periodo Nth, indique la combinación */N, donde N es el valor legal para este campo (minuto, hora, día, mes). Por ejemplo, */15 en el campo Minuto programará la tarea para que se inicie cada 15 minutos.

Puede introducir los nombres de meses y días de la semana abreviados, es decir, las tres primeras letras: Aug, Jul, Mon, Sat, etc. De todas formas, los nombres abreviados no pueden separarse por comando ni usarse junto con números.

- 5 Indique el comando a ejecutar. Indíquelo en la casilla Comando.

Por ejemplo, si desea ejecutar la copia de seguridad a una hora determinada y que se le envíe por email el archivo de la copia de seguridad, indique el siguiente comando en la casilla de entrada Comando:

```
/usr/local/psa/admin/sbin/backupmng
```

- 6 Haga clic en ACEPTAR.

Programando una Tarea (Alojamiento Windows)

➤ *Para programar una tarea de un dominio:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Tareas Programadas.
- 2 Haga clic en Programar Tarea Nueva.
- 3 En el campo Descripción introduzca un nombre para la tarea.
- 4 En Notificación del Programador, indique si desea que el programador le notifique cuando esté ejecutando esta tarea. Hay disponibles las siguientes opciones:
 - No enviar - no notificarle.
 - Enviar al email por defecto - enviar la notificación a su dirección de email por defecto.
 - Enviar al email que yo indique - enviar la notificación a la dirección de email indicada en el campo correspondiente. Una vez seleccionada esta opción, debe introducir el email en el campo situado a la derecha.
- 5 Indique el comando a ejecutar. Introdúzcalo en la casilla Ruta al archivo ejecutable . Si necesita ejecutar el comando con ciertas opciones, introdúzcalas en el campo Argumentos .
 - Por ejemplo, si desea ejecutar la tarea de cálculo de estadísticas para contabilizar el espacio de disco y obtener más información de los dominios example.com y example.net domains, deberá indicar la siguiente ruta en la casilla de texto Ruta a archivo ejecutable:


```
C:\Program Files\Parallels\Plesk\admin\bin\statistics.exe
```

 y las siguientes opciones en el campo Argumentos:


```
--disk-usage --process-domains=example.com, example.net  
-verbose
```
 - Si desea ejecutar su propio script php usando el programador de tareas, será necesario que indique la siguiente ruta en la casilla Ruta al archivo ejecutable:


```
C:\Program Files  
(x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\php.exe
```

 e indique la ubicación del script en el campo Argumentos:



```
C:\inetpub\vhosts\mydomain.tld\httpdocs\myscript.php
```
- 6 Seleccione la prioridad dentro del campo Prioridad de la tarea. La prioridad de las tareas puede ser Baja, Normal o Alta.
- 7 Indique cuándo ejecutar el comando seleccionando las casillas apropiadas en los campos Horas, Días del Mes, Meses o Días de la Semana.
- 8 Haga clic en ACEPTAR para programar la tarea o en Ejecutar Ahora para programar la tarea y ejecutarla de inmediato.

Suspendiendo y Reanudando La Ejecución de Tareas

- *Para suspender de manera temporal una tarea programada:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Tareas Programadas.
 - 2 Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
 - 3 Seleccione la tarea que desea suspender y haga clic en el nombre del comando.
 - 4 Deseleccione la casilla Activado y haga clic en ACEPTAR.

- *Para reanudar la ejecución de la tarea programada:*
 - 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Tareas Programadas.
 - 2 Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
 - 3 Seleccione la tarea que desea reanudar y haga clic en el nombre del comando.
 - 4 Seleccione la casilla Activado y haga clic en Aceptar.

Cancelando una Tarea





- *Para cancelar una tarea:*
 - 1 En su página de inicio seleccione el dominio dentro de la lista.
 - 2 Haga clic en Tareas Programadas.
 - 3 Seleccione la cuenta del usuario de sistema en cuyo nombre se ejecutará la tarea.
 - 4 Seleccione una casilla a la izquierda de la tarea que desea cancelar.
 - 5 Haga clic en  Eliminar Seleccionados.
 - 6 Confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Monitorizando Conexiones al Panel de Control y a los servicios FTP

En Este Capítulo:






Monitorizando Conexiones al Panel de Control	192
Monitorizando Conexiones con el Servicio FTP	193

Monitorizando Conexiones al Panel de Control

- *Para saber los usuarios que actualmente están conectados al panel de control:*
- 1 Vaya a Inicio > Sesiones Activas. Se mostrarán todas las sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles:
 - Tipo. Un tipo de usuario de panel de control que estableció la sesión: :
 -  para cliente.
 -  para propietario de dominio o de sitio web.
 -  para propietario de buzón de correo..
 - Inicio de Sesión. Nombre de usuario con el que el usuario se ha conectado..
 - Dirección IP. Dirección IP desde la que se accede al panel de control..
 - Hora de acceso. Fecha y hora en la que el usuario accedió al panel de control.
 - Tiempo de inactividad . Tiempo en que el usuario no estaba realizando ninguna acción en el panel de control aún y estando conectado.
 - 2 Para actualizar la lista de sesiones de usuario haga clic en Actualizar
 - 3 Para finalizar una sesión de usuario seleccione la casilla respectiva y haga clic en  Eliminar Seleccionado, luego confirme la eliminación y haga clic en ACEPTAR.

Monitorizando Conexiones con el Servicio FTP

Su Parallels Plesk Panel sólo puede mostrar sesiones FTP activas cuando cualquiera de los siguientes programas de servidor FTP esté instalado en el servidor de alojamiento:

- Microsoft [FTP 7.0](#) (Alojamiento Windows)
 - Gene6 FTP Server (Alojamiento Windows)
 - Serv-U FTP Server (Alojamiento Windows)
 - ProFTPD (Alojamiento Linux/UNIX)
- *Para saber quién está conectado a su servidor vía FTP, en qué directorios se encuentran y qué archivos están cargando o descargando del servidor:*
- 1 Vaya a Inicio > Sesiones Activas.
 - 2 Haga clic en la pestaña Sesiones FTP. Se mostrarán todas las sesiones, incluida la suya, así como los siguientes detalles:
 - Tipo. El tipo de usuario de panel de control que estableció la sesión:
 -  para usuarios no registrados en el panel de control.
 -  para usuarios de FTP anónimo.
 -  para administradores de sitio web o de dominio.
 -  para administradores de subdominio.
 -  para usuarios web (propietarios de páginas web personales sin nombres de dominio individuales).
 - Estado. Estado actual de la conexión FTP.
 - Nombre de usuario FTP. Nombre de usuario usado para acceder a la cuenta FTP.
 - Nombre de dominio. Dominio en el que el usuario FTP está conectado.
 - Ubicación actual. Directorio donde se encuentra el usuario FTP.
 - Nombre del Archivo. El nombre de archivo con el que se opera.
 - Velocidad. Velocidad de transferencias en kilo bites.
 - Progreso, %. Progreso de la operación de transferencia de archivo en porcentaje.
 - Dirección IP. Dirección IP desde la que se accede a la cuenta FTP.
 - Hora de acceso. Tiempo transcurrido desde que el usuario se conectó.
 - Tiempo de inactividad. Tiempo en que el usuario no estaba realizando ninguna acción en el panel de control aún y estando conectado.
 - Para actualizar la lista de sesiones FTP haga clic en Actualizar
 - Para finalizar la sesión marque la casilla respectiva y haga clic en Eliminar.

Accediendo Al Servidor Usando un Escritorio Remoto (Alojamiento Windows)

La prestación acceso remoto al escritorio (RDP) le permite iniciar sesión en el servidor Parallels Plesk Panel de forma remota e interactuar con este usando el interfaz estándar del escritorio de Microsoft Windows.

➤ *Para acceder al servido vía el interfaz del Escritorio Remoto:*

- 1 Vaya a Dominios > *nombre de dominio* > Escritorio Remoto.
- 2 En el menú Resolución de pantalla para la sesión del terminal configure la resolución de la sesión.

Nota: Las resoluciones altas son más exigente para su conexión y disminuyen la velocidad de interacción, además de consumir más ancho de banda.

- 3 Seleccione el método de conexión en función de su navegador:
 - Microsoft RDP ActiveX - recomendado para usar junto con el navegador Internet Explorer ya que puede que no funcione con otros navegadores. Cuando use este método, su navegador instalará de forma automática el componente requerido ActiveX , si es que los ajustes de seguridad de Internet Explorer lo permiten. Si su navegador le muestra avisos de seguridad, intente a disminuir de forma temporal las medidas de seguridad en las opciones del navegador.
 - properoJavaRDP - recomendado para usar junto con navegadores Netscape, Mozilla o Firefox ya que puede no funcionar con Internet Explorer. Sólo se soporta la versión 8.0 o superior de Opera. Este componente requiere tener instalado Java Runtime Environment (JRE) en el sistema. Si no dispone de JRE, puede descargarlo en <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp> (versión 1.4 y superior) e instalarlo antes de usar la prestación de escritorio remoto.

Nota: No es necesario que instale el JDK (Java Development Kit) para que la prestación RDP funcione correctamente.

Si usa Internet Explorer o Mozilla debe abrir la consola de Configuración de Servicios del Terminal en Microsoft Windows (Inicio > Tareas Administrativas), y dejar la opción Licencia en estado Por usuario dentro de la pantalla Ajustes del Servidor .

- 4 Haga clic en ACEPTAR. Se abrirá una nueva ventana con un área donde se llevará a cabo la interacción con el escritorio del servidor.
- 5 Acceda al sistema. Por defecto, Parallels Plesk Panel usa el nombre de usuario del FTP/Microsoft FrontPage del dominio. Puede proporcionar cualquier nombre de usuario y contraseña válido.

- 6 Una vez haya accedido al sistema, puede empezar a trabajar como si se tratara de un escritorio estándar de Windows.

➤ *Para finalizar su sesión Remota de Escritorio:*

- Cierre la ventana del navegador junto con la sesión remota de escritorio. Así, se separará su sesión del escritorio pero seguirá ejecutándose en el servidor, o sea que cuando acceda la próxima vez verá el escritorio remoto en el estado en que lo dejó,
o
- Seleccione Inicio > Cerrar sesión si desea salir de la sesión de forma permanente (todas las sesiones que se estén ejecutando consumen los recursos del servidor).

Usando el Escritorio de Ayuda para Resolver las Incidencias de sus clientes y Solicitar Asistencia al Proveedor

Si su compañía de alojamiento proporciona una solución de Escritorio de Ayuda integrada en el panel de control, puede usarla para

- informe al equipo de soporte técnico de su proveedor acerca de sus incidencias, y
- recibir informes de incidencias o peticiones de asistencia de sus clientes – propietarios de sitios Web.

En Este Capítulo:

Viendo Tickets en Su Escritorio de Ayuda	197
Enviando un Informe de Incidencia a su Proveedor de Servicios	197
Comentando y Cerrando Tickets	198

Viendo Tickets en Su Escritorio de Ayuda

- *Para comprobar si hay nuevos tickets de sus usuarios o ver el estado de los tickets enviados:*
- 1 En el panel de control haga clic en el acceso directo de Escritorio de Ayuda. Se mostrarán todos los tickets enviados por usted o por sus clientes así como la siguiente información adicional:
 - Id: número de identificación asignado al sistema por sumisión,
 - Asunto del Ticket: resumen introducido por la persona que realiza el informe de ticket,
 - Estado del Ticket: nuevo, reabierto, cerrado,
 - Tipo de Informador: un tipo de cuenta de usuario del panel de control o dirección de email por el que se recibió el ticket - un cliente, administrador de dominio, usuario de correo con acceso al panel de control o bien el usuario envió el ticket por email,
 - Nombre del Informador: nombre de la persona que envió el ticket, nombres de dominio de los tickets enviados por propietarios de dominio o direcciones de email para los tickets enviados por email,
 - Modificado: la fecha en que se modificó el ticket - un comentario añadido o un estado cambiado,
 - Categoría: la categoría del ticket.
 - 2 Para ver el interior de un ticket, haga clic en el id del mismo o en su asunto.

Enviando un Informe de Incidencia a su Proveedor de Servicios

- *Para enviar un nuevo informe a su proveedor de servicios:*
- 1 Vaya a [Escritorio de Ayuda Añadir Ticket Nuevo](#).
 - 2 Introduzca el asunto del ticket, seleccione la categoría relacionada con la incidencia e introduzca la descripción del problema.
 - 3 Haga clic en **ACEPTAR**.
- Ahora el ticket se ha enviado al sistema y al proveedor. Una vez se haya solucionado la incidencia se le enviará una notificación por email.

Comentando y Cerrando Tickets

- *Para cerrar un ticket cuando se ha solucionado el problema o colgar un comentario:*
- 1** En el panel de control haga clic en el acceso directo de Escritorio de Ayuda.
- 2** Localice el ticket que desee y haga clic en su asunto o número de identificación.
- 3** Para cerrar, reabrir o añadir un comentario a un ticket, seleccione la operación que desea realizar dentro de la casilla desplegable Evento de Ticket e introduzca el nuevo comentario dentro del campo Nuevo Comentario.
- 4** Haga clic en ACEPTAR para enviar la información.